



VisualGroups 1.5.2.0

Dokumentation für Administratoren und Benutzer

Stand: Mai 2020

Rechtliche Hinweise

© 2020 Swyx Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Marken: Swyx, SwyxIt! und SwyxON sind eingetragene Marken der Swyx Solutions GmbH.

Alle anderen Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Handelsmarken und Servicemarken sind Eigentum der entsprechenden Rechtsinhaber.

Die Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internets bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Swyx Solutions GmbH.

Die Informationen in dieser Dokumentation wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft, können aufgrund ständiger Aktualisierung und Änderungen jedoch Fehler enthalten.

Swyx Solutions GmbH übernimmt keine Verantwortung für Druck- und Schreibfehler.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links und machen uns diese nicht zu eigen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Swyx Solutions GmbH

Emil-Figge-Str. 86

D-44227 Dortmund

office@swyx.com

www.swyx.com

Inhaltsverzeichnis

VisualGroups installieren	5
1.1 Systemvoraussetzungen	5
1.2 Installieren	5
1.2.1 Aktualisieren	6
1.2.2 Sichern und wiederherstellen	7
1.2.3 Speicherverzeichnisse von VisualGroups Dateien ändern	7
1.2.4 Umfang von VisualGroups Trace-Dateien ändern	8
1.2.5 Unbeaufsichtigte Installation	8
1.3 VisualGroups zusammen mit SwyxWare Gruppen verwenden	9
1.4 Deinstallieren	10
VisualGroups konfigurieren	12
2.1 Initial konfigurieren	12
2.2 Weiterführend konfigurieren	13
2.2.1 Warteschlangen erstellen, bearbeiten und löschen	13
2.2.2 Rufweiterleitungsstrategien	15
2.2.3 Routing an letzten Agenten	17
2.2.4 Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen	17
2.2.5 Nachbearbeitungszeit	19
2.2.6 Rückruf-Funktion	20
2.2.7 Warteschlangen eine Rufnummer zuordnen	20
2.2.8 Eigene Ansagen für Warteschlangen verwenden	20
2.2.9 Regelmäßige Berichte erstellen lassen, bearbeiten und anfordern	20
2.2.10 SMTP-Server-Einstellungen bearbeiten	22
2.2.11 Sprache der Benutzeroberfläche und Anzahl der VisualGroups Zeilen im Client festlegen	22
2.2.12 Datenschutzeinstellungen	23
2.2.13 LDAP-Einstellungen	23
2.2.14 Standardsprache festlegen	24

2.2.15 Kategorisierung von Anrufen	24
2.2.16 VisualGroups über HTTPS/SSL ausführen	24
2.2.17 Berechtigungen der Administrationsprofile	25

SwyxIt! mit VisualGroups verwenden	26
3.1 Einstellungen für Windows Server festlegen	26
3.2 Benutzeroberfläche	26
3.3 Warteschlangen ein- oder ausblenden	29
3.4 Anrufe manuell übernehmen	30
3.5 Anrufe an andere Benutzer weiterleiten	30
3.6 Automatische Anrufzustellung deaktivieren	30
3.7 Anrufe kategorisieren	31
3.8 Rückrufwunsch: Anrufer zurückrufen	31
3.9 Kriterien für die automatische Anrufzustellung festlegen	31
3.9.1 Wartezeit bis zur automatischen Anrufzustellung festlegen (Zeitkriterium)	32
3.9.2 Anzahl von Anrufern für die automatische Anrufzustellung festlegen (Mengenkriterium)	32
3.9.3 Anrufverteilung festlegen	33
3.9.4 Eingehende Anrufe nach Warteschlangen priorisieren	35
3.10 Verpasste Anrufe nachverfolgen	36
3.11 Statistiken filtern	37
3.12 Berichte auswerten	37

Wallboards	40
4.1 Wallboards erstellen und bearbeiten	40
4.1.1 Wallboard anzeigen	42
4.1.1.1 Beispiel-Ansicht: Übersicht	42
4.1.1.2 Beispiel-Ansicht: Liste	43
4.1.1.3 Beispiel-Ansicht: Agentenübersicht	43
4.1.2 Wallboard löschen	44
4.2 Berechnung der Wallboardparameter und Beispielkonfigurationen	44

Appendix 46

 A.1 Übersicht System 46

1 VisualGroups installieren

Dieses Kapitel beschreibt die serverseitige Installation von VisualGroups ab 1.1. Die clientseitige Verwendung wird in 3 **Swyxt! mit VisualGroups verwenden**, Seite 26 beschrieben.

VisualGroups bietet die Möglichkeit, Warteschlangenaufrufe in Swyxt! visuell zu verwalten. Eingehende Aufrufe werden automatisch in Warteschlangen eingereiht und an verfügbare Benutzer weitergeleitet. Verpasste Aufrufe können nachverfolgt werden. Zusätzlich bietet VisualGroups Enhanced eine Statistikfunktion.

Eine Warteschlange ist ein SwyxWare Benutzer inklusive Call Routing Skript und Rufnummer. Auf den Swyxt! bzw. NetPhone Clients der Benutzer werden die Warteschlangenaufrufe mithilfe des VisualGroups Skins empfangen und angezeigt.

Warteschlangenaufrufe werden automatisch nach dem „am längsten inaktiv“-Prinzip an die interne Rufnummer der Benutzer weitergeleitet. Der ermittelte Benutzer hat dann eine festgelegte Zeit, den Anruf anzunehmen, bevor der Anrufer zum nächsten verfügbaren Benutzer weitergeleitet wird. Nach einem Anruf haben Benutzer eine vom Administrator festgelegte Nachbearbeitungszeit, in der keine Aufrufe vom System an diesen Benutzer zugestellt werden.



VisualGroups ist für SwyxON derzeit nicht verfügbar.

1.1 Systemvoraussetzungen

Es gelten dieselben Systemvoraussetzungen für die server- und clientseitige VisualGroups Installation wie für Swyxt! bzw. NetPhone Client und SwyxWare bzw. NetPhone. Siehe Kapitel „Systemanforderungen“ in der SwyxWare bzw. NetPhone Dokumentation.

Für Swyx VisualGroups 1.5.0.0 benötigen Sie SwyxWare 11.38 oder höher.

1.2 Installieren

Sie müssen VisualGroups auf demselben Rechner installieren, auf dem Sie SwyxWare verwenden.



Für die Installation sind SwyxWare Systemadministratorrechte erforderlich.



Die Nutzung eines Remote-SQL-Servers wird vom VisualGroups Installationsassistenten nicht unterstützt. Verwenden Sie hierfür die unbeaufsichtigte Installationsmethode, siehe *Remote-SQL-Server-Unterstützung*, Seite 9.

Für den Betrieb von VisualGroups ist Microsoft IIS erforderlich. Wenn Microsoft IIS nicht installiert ist, erfolgt die Installation im VisualGroups Installationsassistenten.

Sie können die in Ihrer Lizenz enthaltenen Warteschlangenbenutzer via Konfigurationsassistent konfigurieren. Benutzer für zusätzliche Warteschlangen können Sie nach dem Erwerb zusätzlicher Lizenzen via Web-Portal erstellen. Nach der Konfiguration von Warteschlangen müssen Sie den dafür erstellten Warteschlangenbenutzern jeweils eine Rufnummer zuordnen. Siehe Kapitel „Rufnummern und Rufnummernzuordnung“ in der SwyxWare Dokumentation.

Den Swyxt! bzw. NetPhone Clients der Benutzer müssen Sie eine der VisualGroups Skins zuordnen, damit Warteschlangenaufrufe empfangen und angezeigt werden können.

Informationen zur Lizenzierung entnehmen Sie der SwyxWare Dokumentation für Administratoren, Kapitel „Lizenzierung, Lizenzierung via Lizenzschlüssel, Optionen und Optionspakete, Swyx VisualGroups“.



Prüfen Sie vor der Konfiguration von VisualGroups, ob Ihre Lizenz gültig ist. Hinweise auf mangelnde Lizenzierung erscheinen auf der Startseite des Web-Portals.

So installieren Sie VisualGroups

- 1 Legen Sie die folgenden Firewall-Einstellungen für den Server fest:

Protokoll	Port	TCP/UDP	Richtung
HTTP	80	TCP	Inbound + Outbound
HTTPS	443	TCP	Inbound + Outbound

- 2 Laden Sie die Datei „SwyxPLUSVisualGroupsInstaller.exe“ von der Swyx Website herunter und starten Sie die Installation.
- 3 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Sprache.
 - ✓ Es erscheint die Startseite des VisualGroups Installationsassistenten.
- 4 Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation zu starten.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Lizenzvertrag zu akzeptieren.
- 6 Klicken Sie auf „Weiter“.
 - ✓ Ihr System wird überprüft.
- 7 Klicken Sie auf „Weiter“.
- 8 Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie ggf. einen Speicherort.



Wenn Sie die IIS-Webseite, auf der VisualGroups aktiv ist, oder das virtuelle Verzeichnis für VisualGroups entfernen, können Sie VisualGroups nicht mehr verwenden und müssen die Anwendung neu installieren.

- ✓ Ihr System wird nach einer SwyxWare- sowie einer SQL Datenbank-Installation durchsucht.
 - ✓ Es erscheint der Name Ihrer SQL-Server-Instanz.
- 9 Abhängig von Ihrer Konfiguration können Sie „Windows-Authentifizierung“ oder „SQL-Server-Authentifizierung“ wählen.



Die Verwendung von Authlite Two Factor-Lösungen oder ähnlichen Produkten kann zu einem Installationsfehler bei der Verwendung der Windows-Authentifizierung für die SQL-Verbindung führen. Es wird daher empfohlen, die SQL-Authentifizierung zu verwenden.

- 10 Klicken Sie auf „Weiter“.
 - ✓ Es erscheint eine Übersicht über Ihre IIS-Installationseinstellungen.



- 11 Klicken Sie auf „Weiter“.
 - ✓ VisualGroups wird installiert.

Abhängig davon, welche Windows-Komponenten bereits installiert sind, kann Ihr System während der Installation neu gestartet werden. Der Neustart kann zu einer Unterbrechung der Telefoniefunktionen auf Ihrem Server führen. Der Installationsassistent wird nach der Unterbrechung automatisch neu gestartet. Die Installation wird ab dem Schritt fortgesetzt, an dem die Unterbrechung erfolgte.

- 12 Klicken Sie auf den Link, um VisualGroups via Web-Portal zu konfigurieren.
 - ✓ Sie werden zum Konfigurationsassistenten weitergeleitet und können VisualGroups initial konfigurieren, siehe 2.1 **Initial konfigurieren**, Seite 12.



Wenn Sie eine hohe Zahl an VisualGroups Benutzern haben (ca. 400 oder mehr), wird empfohlen, die clientseitige Aktualisierungszeit anzupassen.

Tragen Sie hierfür im Registrierungsschlüssel „Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Swyx\VisualGroups\userinterval“ den gewünschten Wert in Millisekunden ein. Tragen Sie z. B. „5000“ ein, um die Aktualisierungszeit auf 5 Sekunden zu setzen. Der Standardwert ist „3000“.

1.2.1 Aktualisieren

Sie können VisualGroups aktualisieren, indem Sie die Installationsdatei starten. Ihre aktuelle Version wird automatisch erkannt und die Aktualisierung gestartet.



Sie können den Installer jederzeit erneut ausführen. Wenn die selbe VisualGroups Version bereits auf ihrem System installiert ist, bleiben alle vorgefundenen Konfigurationsdaten erhalten (Reparatur-Installation).



Die Aktualisierung wird auch auf Ihre VisualGroups Datenbank angewendet, daher erstellen Sie vorher eine Sicherungskopie.

1.2.2 Sichern und wiederherstellen

Sie können die VisualGroups Umgebung mit aktuellen Daten sichern und wiederherstellen. Die VisualGroups Instanz befindet sich in der Swyx-Ware Datenbank.

So erstellen Sie eine Sicherungskopie der VisualGroups Datenbank

- 1 Beenden Sie im Microsoft IIS-Manager die VisualGroups Website.
- 2 Erstellen Sie eine Sicherungskopie der VisualGroups Datenbank. In der Standardeinstellung lautet der Datenbankname "VisualGroups".
- 3 Starten Sie im Microsoft IIS-Manager die VisualGroups Website.
 - ✓ Die aktuelle Datenbank Ihrer VisualGroups Umgebung ist gesichert.

So stellen Sie eine VisualGroups Umgebung wieder her

- 1 Beenden Sie im Microsoft IIS-Manager die VisualGroups Website.
- 2 Beenden Sie im Windows Task Manager den „SwyxPLUS VisualGroups Reporting and Maintenance“-Dienst.
- 3 Stellen Sie die zuvor erstellte Sicherungskopie der VisualGroups-Datenbank wieder her (z.B. mit Microsoft SQL Server Management Studio).
- 4 Starten Sie im Microsoft IIS-Manager die VisualGroups Website.
- 5 Starten Sie im Windows Task Manager den „SwyxPLUS VisualGroups Reporting and Maintenance“-Dienst.
 - ✓ Ihre VisualGroups Umgebung ist wiederhergestellt und auf das Datum der Erstellung der Sicherungskopie gesetzt.

1.2.3 Speicherverzeichnisse von VisualGroups Dateien ändern

VisualGroups Dateien werden per Voreinstellung in den folgenden Verzeichnissen gespeichert, die Sie ggf. auf die folgenden Arten ändern können:

Datei	Speicherverzeichnis	Änderungsmöglichkeit
Installationsdateien	<ul style="list-style-type: none"> Für SwyxIt! bis Version 1.1.2.0: C:\Program Files (x86)\Swyx\Swyx-PLUSVisualGroups Für SwyxIt! Neuinstallation ab Version 1.2.0.0: C:\Program Files (x86)\Swyx\SwyxVisualGroups Für NetPhone bis Version 1.1.2.0: C:\Program Files (x86)\T-Com\SwyxPLUSVisualGroups Für NetPhone Neuinstallation ab Version 1.2.0.0: C:\Program Files (x86)\T-Com\SwyxVisualGroups 	Während der Installation
Log-Dateien (Trace-Dateien)	Für SwyxIt!: C:\Program-Data\Swyx\Traces Oder für NetPhone: C:\Program-Data\T-Com\Traces	Via Registrierungsschlüssel, siehe <i>Speicherverzeichnis</i> , Seite 8.
PDF-Dateien mit Berichten (Berichte werden via E-Mail verschickt)	Für SwyxIt!: C:\Windows\Service-Profiles\LocalService\AppData\Roaming\Swyx\VisualGroups\reporting\ Oder für NetPhone: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\T-Com\VisualGroups\reporting\	Änderung nicht möglich
IIS Protokoll-dateien	%System-Drive%\inetpub\logs\LogFiles	Im IIS im Menü Protokollierung können die Einstellungen angepasst werden.

1.2.4 Umfang von VisualGroups Trace-Dateien ändern

Sie können Speicherverzeichnis und Umfang der Trace-Dateien für jede VisualGroups Komponente einzeln via Windows Registrierungsschlüssel festlegen:

- 1: Per Voreinstellung festgelegt, nur schwere Fehler
- 4: Deutlich mehr Informationen, nützlich für Support-Zwecke, z. B. wird der komplette Installationsprozess aufgezeichnet



Der Windows-Service-Account benötigt für das ausgewählte Speicherverzeichnis Lese- und Schreibrechte. Die Berechtigungen müssen über die Windows Ordneinstellungen im Reiter Sicherheit geprüft und ggf. angepasst werden.

Für den Platzhalter <Komponentenname> sind die folgenden Komponenten verfügbar:

Komponentenname	Funktion
admin	Protokollieren der Aktivität des Web-Portals
ecr	Protokollieren der ECR Aktivitäten
installer	Protokollieren der Installationsaktivitäten
reporting	Reporterstellung und Senden der Protokolle
user	Protokollieren der benutzerbezogenen Daten auf der Serverseite



Wenn der Registrierungsschlüssel nicht vorhanden ist, können Sie ihn selbst erstellen. Andernfalls werden die Trace-Dateien im Standardverzeichnis gespeichert.

Änderung	Registrierungsschlüsselname und -wert
Speicherverzeichnis	<p>Name: Logfile</p> <p>Für Swyxt!: HKLM\Software\WOW6432Node\Swyx\VisualGroups\<Komponentenname>\CurrentVersion\Tracing</p> <p>Oder für NetPhone: HKLM\Software\WOW6432Node\T-Com\VisualGroups\<Name der Komponente>\CurrentVersion\Tracing</p> <p>Wert: <Speicherverzeichnis> und <Dateiname> der Log-Datei (muss Endung .log haben)</p> <p>Typ: REG_SZ</p>
Protokollierungsstufe	<p>Für Swyxt!: HKLM\Software\WOW6432Node\Swyx\VisualGroups\<Komponentenname>\CurrentVersion\Tracing</p> <p>Oder für NetPhone: HKLM\Software\WOW6432Node\T-Com\VisualGroups\<Name der Komponente>\CurrentVersion\Tracing</p> <p>Name: <Komponentenname> (s. Tabelle oben)</p> <p>Wert: „1“ oder „4“</p> <p>Typ: REG_DWORD</p>

1.2.5 Unbeaufsichtigte Installation

Alternativ können Sie Swyx VisualGroups auch im Hintergrund installieren, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. Sie können den Installer über die Befehlszeile ausführen. Hierfür benötigen Sie eine XML-Datei, die alle vorkonfigurierten Eingaben für die Installation enthält. Die XML-Datei sollte folgende Parameter beinhalten:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<c:VisualGroupsConfiguration xmlns:c="http://
www.lanphone.de/schemas/2008/VisualGroupsConfiguration"
mode="automatic">
```

```
<c:GlobalParameter>
```



```
<c:Parameter Name="AcceptSwyxEULA">true</c:Parameter>
<c:Parameter Name="VGInstallationPath">C:\Program Files
(x86)\Swyx\VisualGroups</c:Parameter>
<c:Parameter
Name="SQLServerInstance">MACHINENAME\SQLEXPRESS</
c:Parameter>
<c:Parameter Name="SQLAdminLoginMode">SQL</c:Parameter>
<c:Parameter Name="SQLAdminLoginUser">Admin</c:Parameter>
<c:Parameter
Name="SQLAdminLoginPassword"><![CDATA[Passw0rd$%'€]]></
c:Parameter>
<c:Parameter Name="SQLVGLoginAutoCreate">true</
c:Parameter>
<c:Parameter Name="SQLVGLoginUser">SA</c:Parameter>
<c:Parameter Name="SQLVGLoginPassword">Passw0rd$%'€</
c:Parameter>
<c:Parameter Name="SQLVGDatabaseAutoCreate">true</
c:Parameter>
<c:Parameter Name="SQLVGDatabaseName">VG-DATABASE-01</
c:Parameter>

</c:GlobalParameter>

</c:VisualGroupsConfiguration>
```

So installieren Sie VisualGroups unbeaufsichtigt

- 1 Erstellen Sie eine XML-Datei mit den oben angeführten Parametern. Eine Beispiel-XML-Datei ist in dem VisualGroups Download enthalten.
- 2 Führen Sie den Installer im unbeaufsichtigten Modus aus, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
"C:\path_to_installer\SwyxPLUSVisualGroupsInstaller.exe" -c C:\path_to_xml\unattendedVG.xml
✓ Die Installation erfolgt im Hintergrund.
- 3 Wenn notwendig, startet der Rechner automatisch neu. Geben Sie dann Ihre Anmeldedaten ein, um die Installation fortzusetzen.



Es wird keine Meldung über eine abgeschlossene Installation angezeigt. Sie können eine erfolgreiche Installation feststellen, indem Sie überprüfen, ob der VisualGroups Reporting Service als Dienst auf dem Server ausgeführt wird und die VisualGroups Verbindung im Microsoft IIS eingerichtet ist und ausgeführt wird.

Remote-SQL-Server-Unterstützung

Verwenden Sie ‚remoteservername\SQLinstance‘ und geben Sie den SQLAdminLoginUser sowie ein Passwort ein. Dies ermöglicht es Ihnen, anstatt des (IIS) Application-Pool-Benutzers ein SQL-Anmeldekonto für VisualGroups zu erstellen oder zu verwenden. Verwenden Sie für die Konfiguration folgende Parameter:

Parameter	Erläuterung
SQLVGLoginAutoCreate	Setzen Sie den Wert auf ‚true‘, um eine neue SQL-Anmeldung mit den unten angegebenen Anmeldeinformationen zu erstellen. Setzen Sie den Wert auf ‚false‘, wenn Sie bereits eine SQL-Anmeldung auf dem SQL-Server konfiguriert haben und diese verwenden möchten.
SQLVGLoginUser	Legen Sie den Benutzer zum Einloggen via SQL fest.
SQLVGLoginPassword	Legen Sie das dem Benutzer zugehörige Passwort zum Einloggen via SQL fest.

1.3 VisualGroups zusammen mit SwyxWare Gruppen verwenden

Die Zuordnung von Benutzern zu Warteschlangen oder Gruppen ist voneinander unabhängig.
Wenn Benutzer VisualGroups Warteschlangen (folgend **Warteschlangen**) und gleichzeitig SwyxWare Gruppen (folgend **Gruppen**) zugeordnet sind, können Wechselwirkungen auftreten.

Wenn eine Anrufsignalisierung der Gruppenmitglieder untereinander oder via konfigurierter Beziehungen für mindestens eine der Gruppen konfiguriert ist, hat dies Auswirkungen auf alle Benutzer, da diese nun Anrufsignalisierungen erhalten können. Anrufe an ein Mitglied der Gruppe werden dann allen Mitgliedern über ein Windows-Mitteilungsfenster signalisiert. Ein Benutzer der Gruppe kann diese Anrufe übernehmen.

Nimmt ein Benutzer einen auf diese Weise signalisierten Anruf an, beachten Sie folgende Auswirkungen:

Fall A: Ein VisualGroups Benutzer übernimmt einen Anruf an seine Gruppe

- Der Benutzer kann keinen Warteschlangenruf erhalten, da er bereits telefoniert. D.h. für die Warteschlange ist der Benutzer nicht erreichbar.
- Dies führt dazu, dass weniger Anrufe in der VisualGroups Anrufstatistik des Benutzers erscheinen. Siehe auch 2.2.9 **Regelmäßige Berichte erstellen lassen, bearbeiten und anfordern**, Seite 20.
- Die für die Warteschlangen festgelegten Nachbearbeitungszeiten gelten nicht für direkte Anrufe.

Fall B: Ein Benutzer einer Gruppe übernimmt Anrufe an eine Warteschlange

- Der Anruf wird in der VisualGroups Anrufstatistik sowie im optionalen Bericht für die Warteschlange als „Angenommen“ gewertet.
- Der Anruf wird in der persönlichen VisualGroups Statistik des ursprünglich angerufenen VisualGroups Benutzers und im optionalen Bericht mit benutzerspezifischer Auswertung als „Verpasst“ gewertet.
- Im optionalen Bericht wird die Rufannahme durch den annehmenden Benutzer der Gruppe dargestellt. Siehe auch **Benutzerinformationen im Bericht**, Seite 21.



SwyxWare kennt ein Leitungskonzept pro Benutzer. Den Leitungen können verschiedene Rufnummern zugeordnet werden und es können spezifische Einstellungen pro Leitung des Benutzers festgelegt werden. Für Warteschlangen gibt es kein Leitungskonzept. Die Rufzustellung erfolgt an einen Benutzer, nicht auf eine Leitung bzw. eine zugeordnete Rufnummer dieses Benutzers. In den Call Detail Records eines so zugestellten Warteschlangen-Anrufs ist daher keine Rufnummer hinterlegt.



Die Nachbearbeitungszeit, die in SwyxWare für einen Benutzer festgelegt wurde, ist unabhängig von der Nachbearbeitungszeit, die für die Warteschlange in VisualGroups festgelegt wurde. Siehe **So erstellen und bearbeiten Sie eine Warteschlange**, Seite 14.

- Die SwyxWare Nachbearbeitungszeit sperrt **die Leitung** des Benutzers nach dem Auflegen für die angegebene Zeitdauer für eine weitere Anrufzustellung auf dieser Leitung.
- Die VisualGroups Nachbearbeitungszeit sperrt den Benutzer nach dem Auflegen für die Zuweisung von Warteschlangenrufen für die festgelegte Zeit.

Für weitere Informationen zu SwyxWare Gruppen siehe Kapitel Gruppen im SwyxWare bzw. im SwyxIt! Handbuch.

1.4 Deinstallieren

Sie können VisualGroups vollständig deinstallieren.

So deinstallieren Sie VisualGroups

- 1 Deinstallieren Sie „SwyxPLUS VisualGroups Reporting and Maintenance“.
- 2 Deinstallieren Sie „SwyxPLUS VisualGroups“.
 - ✓ VisualGroups ist deinstalliert. Alle Anrufe an eine VisualGroups Warteschlange werden ggf. zu der festgelegten Rufnummer weitergeleitet.



Um alle VisualGroups Daten von Ihrem System zu entfernen, löschen Sie zusätzlich manuell die VisualGroups Datenbank von Ihrem SQL-Server, die VisualGroups Warteschlangenbenutzer in der SwyxWare Administration sowie das Verzeichnis der PDF-Berichte. Löschen Sie außerdem ggf. die IIS Protokollierungsdateien der VisualGroups Webinstanz, siehe *Speicherverzeichnisse von VisualGroups Dateien ändern*, Seite 7.

2 VisualGroups konfigurieren

Dieses Kapitel beschreibt die serverseitige Konfiguration von VisualGroups. Die clientseitige Verwendung wird in 3 **Swyxlt! mit VisualGroups verwenden**, Seite 26 beschrieben.

2.1 Initial konfigurieren

Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie den Konfigurationsassistenten verwenden, um VisualGroups initial zu konfigurieren.



Für die initiale Konfiguration sind SwyxWare Systemadministratorrechte erforderlich.



Nach 10 Minuten der Inaktivität werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch vom Web-Portal abgemeldet.

So konfigurieren Sie VisualGroups initial

- 1 Öffnen Sie das Web-Portal via Link aus dem Installationsassistenten oder in einem Webbrowser-Fenster, siehe *Weiterführend konfigurieren*, Seite 13.



Sie können das Web-Portal auch mit der Desktop-Verknüpfung öffnen, die während der Installation angelegt wurde.

- ✓ Es erscheint die Anmeldeseite des VisualGroups Konfigurationsassistenten.
- 2 Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Das Benutzerkonto muss SwyxWare Administrationsrechte haben.
 - 3 Klicken Sie auf „Weiter“, um die initiale Konfiguration zu starten.



Wenn Sie die initiale Konfiguration abbrechen und den Konfigurationsassistenten zu einem späteren Zeitpunkt in einer bestehenden Installation erneut starten, werden alle vorhandenen Einstellungen zurückgesetzt.

- ✓ Ihre VisualGroups Lizenzen werden überprüft.
- ✓ Es erscheint die Übersicht Ihrer VisualGroups Lizenzen:
 - Lizenz: Ihre VisualGroups Lizenz
 - Anzahl der Warteschlangen: Die aktuelle Anzahl Ihrer lizenzierten Warteschlangen

- 4 Klicken Sie auf „Weiter“.

- 5 Geben Sie Namen für die Warteschlangen ein. Der Name erscheint in den Swyxlt! bzw. NetPhone Clients der Benutzer sowie in den VisualGroups Berichten.

- 6 Ordnen Sie Ihren Warteschlangen Skins und Benutzer zu:
 - Warteschlange: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Warteschlange.
 - Skin: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die VisualGroups Skin, die Sie dem Benutzer zuordnen möchten.
 - Verfügbare Benutzer: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Gruppe, deren Benutzer Sie der Warteschlange zuordnen möchten.
 - Benutzer: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile des Benutzers, den Sie hinzufügen möchten, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Titelzeile „Benutzername“, um alle Benutzer in der Liste hinzuzufügen.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um die ausgewählten Benutzer der Warteschlange zuzuordnen.
Sie können Benutzer auch via Drag-and-Drop zuordnen.



Sie können einen Namen in das Suchfeld eingeben, um einen Benutzer zu suchen.

- 7 Klicken Sie auf „Weiter“.

- 8 Legen Sie die Reporting-Einstellungen fest:
 - Intervall: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zeitlichen Intervall, in dem Sie Ihre Berichte erhalten möchten.

- Wochentag: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Wochentag, an dem Sie Ihre Berichte erhalten möchten.
- Sprache: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Sprache, in der Sie Ihre Berichte erhalten möchten.
- Erfassungszeit: Geben Sie den Anfang und das Ende des Zeitraums ein, in dem Berichte erfasst werden sollen (z.B. Ihre Bürozeiten).
- Empfänger: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Ihre Berichte gesendet werden sollen.

9 Klicken Sie auf „Weiter“.

10 Überprüfen Sie Ihre SMTP-Einstellungen und geben Sie ggf. das Kennwort ein, mit dem sich SwyxServer am SMTP-Server authentifizieren soll.

11 Klicken Sie auf „Weiter“.

✓ Es erscheint die Startseite des Web-Portals.

12 Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die initiale Konfiguration abzuschließen.

✓ Die initiale Konfiguration ist abgeschlossen. Für weiterführende Konfigurationen können Sie das Web-Portal verwenden.



Wenn die initiale Konfiguration abgeschlossen ist, kann jeder SwyxWare Administrator mit einem entsprechenden Administrationsprofil VisualGroups via Web-Portal konfigurieren, siehe *Weiterführend konfigurieren*, Seite 13.

2.2 Weiterführend konfigurieren

Wenn die initiale Konfiguration von VisualGroups abgeschlossen ist, können Sie weiterführende Konfigurationen im Web-Portal festlegen.

1 Geben Sie die folgende Adresse in Ihren Webbrowser ein:

- IIS als lokaler Dienst:
<http://localhost/visualgroups/adminvg.aspx>
- IIS als abgesetzter Dienst:
<http://<Rechnername/IP-Adresse>/visualgroups/adminvg.aspx>



Einmal täglich sowie bei jeder Anmeldung am Web-Portal werden Ihre Lizenzen überprüft. Wenn Sie nicht über ausreichende Lizenzen für Ihre Warteschlangen verfügen, werden die Warteschlangen zuerst deaktiviert, die zuletzt erstellt wurden (Last-In-First-Out-Prinzip).

2 Melden Sie sich mit Ihrem SwyxWare Benutzerkonto an.

✓ Sie sind nun im Web-Portal angemeldet und können dort Einstellungen vornehmen.



Sie benötigen ein Benutzerkonto mit SwyxWare Administratorrechten, um alle weiterführende Konfigurationen tätigen zu können. Ein Konto mit SwyxWare Benutzerrechten hat einen eingeschränkten Zugriff auf die SwyxWare Installation, hiermit können etwa Warteschlangen nicht angelegt oder umbenannt werden.

2.2.1 Warteschlangen erstellen, bearbeiten und löschen

Wenn die initiale Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie zusätzlich erworbene Warteschlangen via Web-Portal erstellen sowie vorhandene Warteschlangen bearbeiten.



Neue Lizenzen werden erst durch die Anmeldung eines Administrators am Web-Portal aktiv.



Für das Erstellen von Warteschlangen sind SwyxWare Administrationsrechte erforderlich.



Das separate Erstellen von SwyxWare Gruppen ist für den Einsatz von VisualGroups nicht erforderlich.

So erstellen und bearbeiten Sie eine Warteschlange

- 1 Wählen Sie im Menü „Administration | Warteschlangen“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen mit den folgenden Informationen:
 - Nachbearbeitungszeit: Zeitspanne, in der ein Benutzer nach einem Anruf keine neuen Anrufe erhält.
 - Maximale Wartezeit von Anrufern, nach der sie zu einer anderen Rufnummer weitergeleitet werden.
 - Anzahl der zugeordneten Benutzer.
- 2 Klicken Sie auf „Hinzufügen“ oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile einer bestehenden Warteschlange und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- 3 Sie können folgende Funktionen festlegen:

Bezeichnung	Erläuterung
Warteschlangenname	Geben Sie einen Namen für die Warteschlange ein. Der Name erscheint in den Swyx!t! bzw. NetPhone Clients der Benutzer sowie in den VisualGroups Berichten. Hinweis: Sie können Warteschlangen im Web-Portal auch umbenennen.
Sprache	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Sprache für die Warte- und Positionsansagen, die Anrufer der Warteschlange hören sollen.
Nachbearbeitungszeit für Benutzer	Geben Sie die Nachbearbeitungszeit in Sekunden ein, in der ein Benutzer nach einem Anruf keine neuen Anrufe erhält. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Unbegrenzt“ aus, um den Modus der Nachbearbeitungszeit für alle Benutzer der Warteschlange auf „Sichtbar, automatisch unendlich“ zu stellen. Siehe <i>Nachbearbeitungszeit</i> , Seite 19.

Bezeichnung	Erläuterung
Klingeldauer	Geben Sie die Klingeldauer (5 bis 180 Sekunden) für einen Anrufzustellversuch an einen freien VisualGroups Benutzer dieser Gruppe an. Wenn ein Benutzer den Anruf in diesem Zeitraum nicht annimmt, wird der Anruf wieder in die Warteschlange gegeben.
Wartemusik	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Audiodatei aus. Die Audiodatei wird für in der Warteschlange wartende Anrufer verwendet. Die auswählbaren Audiodateien können Sie in der SwyxWare Administration bearbeiten. Hinweis: Sie können benutzerdefinierte Wartemusik konfigurieren, indem Sie eine Audiodatei in das Verzeichnis der globalen SwyxWare Dateien hochladen und als Wartemusik markieren. Die Datei kann beim Erstellen oder Bearbeiten einer Warteschlange im Web-Portal ausgewählt werden.
Benutzer können ihre Warteschlangeneinstellungen ändern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass Benutzer ihre Kriterien für die automatische Anrufzustellung auch selbst festlegen können. Siehe auch 3.9 Kriterien für die automatische Anrufzustellung festlegen , Seite 31.
Rufverteilung	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Rufverteilungsstrategie aus. Siehe <i>Rufweiterleitungsstrategien</i> , Seite 15.
Wartezeit	Geben Sie ggf. die Wartezeit ein, nach der Anrufer zu einer anderen Rufnummer als der Warteschlangenrufnummer weitergeleitet werden, wenn kein Benutzer den Anruf angenommen hat.

Bezeichnung	Erläuterung
Anrufer verbinden mit	Geben Sie ggf. eine Rufnummer ein, zu der Anrufer bei Überschreitung der angegebenen Wartezeit weitergeleitet werden sollen. Sie können zudem eine Rufnummer angeben, zu der Anrufer weitergeleitet werden, wenn keine Benutzer in der Warteschlange angemeldet sind.
Routing an letzten Agenten	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste zwischen den Routingmethoden an den letzten Agenten und geben Sie den Zeitraum in Sekunden an, in dem ein wiederkehrender Anrufer an den Benutzer, der ihn zuvor bearbeitet hat, zugestellt wird. Siehe <i>Routing an letzten Agenten</i> , Seite 17.
Warteschlangenposition ansagen	Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Ja“ aus, wenn dem Anrufer die Warteschlangenposition in regelmäßigen Abständen angesagt werden soll. Wählen Sie „Nein“, um Positionsansagen für die Warteschlange abzuschalten.
Rückruf in der Warteschlange anbieten	Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Ja“ aus, um die Rückruf-Funktion zu aktivieren. Siehe <i>Rückruf-Funktion</i> , Seite 20.
Gesprächskategorien einschalten	Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Ja“ aus, um Anrufe durch den Benutzer kategorisieren zu lassen. Zum Anlegen vordefinierter Kategorien siehe <i>Kategorisierung von Anrufen</i> , Seite 24. Sie können der Warteschlange nun unterhalb die verfügbaren Gesprächskategorien via Drag-and-Drop oder durch Auswahl der Checkbox und Klicken auf die entsprechende Pfeiltaste zuordnen.

- 4 Wählen Sie ggf. aus der Dropdown-Liste eine Gruppe, deren Benutzer Sie der Warteschlange zuordnen möchten.

- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile des Benutzers, den Sie hinzufügen möchten, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Titelzeile „Benutzer“, um alle Benutzer in der Liste hinzuzufügen.



Sie können einen Namen in das Suchfeld eingeben, um einen Benutzer zu suchen.

- 6 Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um die ausgewählten Benutzer der Warteschlange zuzuordnen. Sie können Benutzer auch via Drag-and-Drop zuordnen.
- 7 Klicken Sie auf „Speichern“.
 - ✓ Die Einstellungen für die Warteschlange werden übernommen. Es wurde ggf. automatisch ein VisualGroups Benutzer für die Warteschlange in der SwyxWare erstellt. Sie können nun der Warteschlange eine Rufnummer zuordnen, siehe *Warteschlangen eine Rufnummer zuordnen*, Seite 20.

So löschen Sie eine Warteschlange

- 1 Wählen Sie im Menü „Administration | Warteschlangen“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile einer Warteschlange und klicken Sie auf „Löschen“.
 - ✓ Die Warteschlange ist nicht mehr erreichbar und wird in den Berichten nicht mehr erfasst.

2.2.2 Rufweiterleitungsstrategien

Mit VisualGroups stehen Ihnen vier Rufweiterleitungsmodi zur Verfügung:

Strategie „Keine“: Funktion inaktiv

Strategie „Clever“: Standard

Strategie „Einfach“: Basierend auf der Anzahl der verbundenen Anrufe

Strategie „Pur“: Basierend auf der Anzahl der verbundenen Warteschlangen-Anrufe

Für jeden Benutzer wird ein Zeitstempel „Wartend-seit“ verwendet, um die Zeit zu berechnen, die der Benutzer bereits wartet. Für jeden Visual-

Groups Anruf werden alle Nutzer ausgewertet und sortiert. Der Anruf wird zuerst dem am längsten wartenden Benutzer zugestellt.

Der Zeitstempel „Wartend-seit“ wird basierend auf den Einstellungen, die jeweils unter „Technische Informationen“ beschrieben werden, für jede Strategie unterschiedlich zurückgesetzt.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Auswirkungen der entsprechenden Rufweiterleitungsstrategien ausgehend von vier Benutzern (A,B,C und D), wenn alle verfügbar sind und keine besonderen Kriterien festgelegt wurden.

Bei der ersten Anmeldung jedes Tages wird der Zeitstempel „Wartend-seit“ zurückgesetzt.

Strategie „Keine“: Funktion inaktiv

Technische Informationen

Anrufe der Warteschlange werden nicht aktiv auf die verfügbaren Benutzer verteilt. Benutzer müssen eingehende Anrufe manuell aus der Warteschlange auswählen, um sie zu übernehmen.

Strategie „Clever“: Standard

Technische Informationen

Auslöser, die den Zeitstempel „Wartend-seit“ zurücksetzen:

Verarbeitung von Anrufen (Anrufe über SwyxWare und VisualGroups)

- einen Anruf einleiten (ausgehend)
- einen Anruf beenden (ausgehend)
- einen Anruf empfangen (eingehend)
- einen Anruf annehmen (eingehend)
- einen Anruf beenden (eingehend)

Beispiele

1. VisualGroups-Szenario:

- Reihenfolge bei Anruf 1 = A,B,C,D
*Der Anruf klingelt bei A und wird nicht angenommen.
 Der Anruf klingelt bei B, wird verbunden und aufgelegt.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = C,D,A,B

2. Nicht-VisualGroups-Szenario:

*Anruf 1 kommt nicht aus der VisualGroups Warteschlange.
 Der Anruf klingelt bei A, wird verbunden und aufgelegt.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = B,C,D,A

3. Nicht-VisualGroups-Szenario 2:

*Anruf 1 kommt nicht aus der VisualGroups Warteschlange.
 Der Anruf klingelt bei A und wird nicht angenommen.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = B,C,D,A

Strategie „Einfach“: Basierend auf der Anzahl der verbundenen Anrufe

Technische Informationen

Auslöser, die den Zeitstempel „Wartend-seit“ zurücksetzen:

Verarbeitung von Anrufen (Anrufe über SwyxWare und VisualGroups)

- einen Anruf beenden (ausgehend)
- einen Anruf beenden (eingehend)

Beispiele

1. VisualGroups-Szenario:

- Reihenfolge bei Anruf 1 = A,B,C,D
*Der Anruf klingelt bei A und wird nicht angenommen.
 Der Anruf klingelt bei B, wird verbunden und aufgelegt.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = A,C,D,B

2. Nicht-VisualGroups-Szenario:

*Anruf 1 kommt nicht aus der VisualGroups Warteschlange.
 Der Anruf klingelt bei A, wird verbunden und aufgelegt.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = B,C,D,A

3. Nicht-VisualGroups-Szenario 2:

*Anruf 1 kommt nicht aus der VisualGroups Warteschlange.
 Der Anruf klingelt bei A und wird nicht angenommen.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = A,B,C,D

Strategie „Pur“: Basierend auf der Anzahl der verbundenen Warteschlangen-Anrufe

Technische Informationen

Auslöser, die den Zeitstempel „Wartend-seit“ zurücksetzen:
Verarbeitung von Anrufen (nur Anrufe über VisualGroups)

- einen Anruf beenden (eingehend)

Beispiele

1. VisualGroups-Szenario:

- Reihenfolge bei Anruf 1 = A,B,C,D
*Der Anruf klingelt bei A und wird nicht angenommen.
Der Anruf klingelt bei B, wird verbunden und aufgelegt.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = A,C,D,B

2. Nicht-VisualGroups-Szenario:

*Anruf 1 kommt nicht aus der VisualGroups Warteschlange.
Der Anruf klingelt bei A, wird verbunden und aufgelegt.*

- Reihenfolge bei Anruf 2 = A,B,C,D

2.2.3 Routing an letzten Agenten

Als Administrator können Sie das Routing an den letzten Agenten für die Warteschlange konfigurieren, siehe *So erstellen und bearbeiten Sie eine Warteschlange*, Seite 13 Handlungsschritt ().

Mit dem ‚Last Agent Routing‘-Anwahlprinzip können Sie festlegen, ob ein Anrufer, der innerhalb einer vordefinierten Zeit erneut anruft, wieder mit dem Benutzer verbunden wird, mit dem er zuvor gesprochen hat.

Die Funktion bietet den Vorteil, dass der Anrufer sein Anliegen nicht erneut einem weiteren Mitarbeiter schildern muss. Somit kann die Serviceleistung verbessert und es können Kapazitäten innerhalb der Warteschlange eingespart werden.

Ihnen stehen die folgenden Modi zur Verfügung:

Modus	Erläuterung
Deaktiviert (Defaulteinstellung)	Die Rufverteilung bleibt unverändert.
Aktiviert mit Priorität	Ein Anrufer, der innerhalb der konfigurierten Zeit erneut anruft, wird anders behandelt als andere Anrufe dieser Warteschlange. VisualGroups verbindet den Anrufer mit dem Benutzer, der dessen vorherigen Anruf bearbeitet hat. Wiederkehrende Anrufe haben eine höhere Priorität gegenüber anderen Anrufen der Warteschlange. Dies bedeutet, dass ein Anrufer, der innerhalb des definierten Zeitraums erneut anruft, die erste Position in der Warteschlange des Benutzers einnimmt, mit dem er zuvor ein Gespräch geführt hat. Der Anruf wird erst nach Überschreiten der eingestellten Zeit an andere Benutzer der Warteschlange zugestellt.



Wenn der Benutzer, an den ein wiederkehrender Anruf nach dem „Last Agent Routing“-Prinzip zugestellt werden soll, beschäftigt bzw. nicht verfügbar ist oder nicht erreicht werden kann, wartet VisualGroups auf Verfügbarkeit des Benutzers, bis die vordefinierte Zeit abgelaufen ist. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird der Anruf nach der Standardverteilung in die Warteschlange eingereiht.

2.2.4 Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen

Sie können SwyxWare Benutzer zu VisualGroups hinzufügen und ihnen Warteschlangen und eine VisualGroups Skin zuordnen.



Die Synchronisation mit der SwyxWare Administration erfolgt mit jeder Anmeldung an das VisualGroups Web-Portal.



Wenn ein Benutzer mehreren Warteschlangen zugeordnet ist und für diese Warteschlangen verschiedene Skins konfiguriert sind, wird automatisch die Skin „VisualGroups Enhanced“ ausgewählt.



Sie können die Skin auch für alle Benutzer am selben SwyxServer als systemweiten Standard festlegen. Weitere Informationen entnehmen Sie der SwyxWare Dokumentation.

So suchen und filtern Sie nach Benutzern

- 1 Wählen Sie im Menü „Administration | Benutzer“.
- 2 Um nach einem Benutzer zu suchen, geben Sie einen Namen in der Suchleiste ein.
Sie können außerdem durch Klicken auf das Pfeilsymbol die Sortierung auf auf- bzw. absteigend umschalten sowie die Sortierung durch Klicken auf Spaltentitel anpassen. Das Pfeilsymbol wird sichtbar, wenn Sie den Mauscursor über den Spaltenheader bewegen.

So können Sie Benutzer hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menü „Administration | Benutzer“.
✓ Es erscheint die Liste aller VisualGroups Benutzer mit den folgenden Informationen:
 - Benutzername
 - Swyxlt! Statusinformationen des Benutzers
 - Zeitpunkt, zu dem der Benutzer zuletzt aktiv war und einen Anruf entgegengenommen hat
 - Anzahl der zugeordneten Warteschlangen
- 2 Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
- 3 Sie können folgende Einstellungen festlegen:

Bezeichnung	Erläuterung
Skin	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die VisualGroups Skin, die Sie dem Benutzer zuordnen möchten.

Bezeichnung	Erläuterung
Nachbearbeitungszeit	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Modus für die Nachbearbeitungszeit. Siehe hierzu <i>Nachbearbeitungszeit</i> , Seite 19.
Verfügbare und Zugeordnete Warteschlangen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der Warteschlange, der Sie den Benutzer zuordnen möchten oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Titelseile „Warteschlangenname“, um den Benutzer allen Warteschlangen zuzuordnen. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um den Benutzer den ausgewählten Warteschlangen zuzuordnen. Sie können Benutzer auch via Drag-and-Drop zuordnen.
Zugeordnete Warteschlangen	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Kriterien für die automatische Anruferzustellung für den Benutzer. Sie können jeweils für eine Warteschlange das Warte- und Zeitkriterium sowie die Anrufverteilung festlegen.



Sie können einen Namen in das Suchfeld eingeben, um einen Benutzer zu suchen.

- 4 Klicken Sie auf „Speichern“.

So bearbeiten Sie Benutzer

- 1 Wählen Sie im Menü „Administration | Benutzer“.
✓ Es erscheint die Liste aller VisualGroups Benutzer mit den folgenden Informationen:
 - Benutzername
 - Statusinformationen des Benutzers
 - Zeitpunkt, zu dem der Benutzer zuletzt aktiv war und einen Anruf

entgegengenommen hat

- Anzahl der zugeordneten Warteschlangen

- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile eines Benutzers und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- 3 Sie können folgende Einstellungen festlegen:

Bezeichnung	Erläuterung
Skin	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die VisualGroups Skin, die Sie dem Benutzer zuordnen möchten.
Nachbearbeitungszeit	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Modus für die Nachbearbeitungszeit. Siehe hierzu <i>Nachbearbeitungszeit</i> , Seite 19.
Verfügbare und Zugeordnete Warteschlangen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der Warteschlange, der Sie den Benutzer zuordnen möchten oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Titelseile „Warteschlangenname“, um den Benutzer allen Warteschlangen zuzuordnen. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um den Benutzer den ausgewählten Warteschlangen zuzuordnen. Sie können Benutzer auch via Drag-and-Drop zuordnen.
Zugeordnete Warteschlangen	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Kriterien für die automatische Anruferzustellung für den Benutzer. Sie können jeweils für eine Warteschlange das Warte- und Zeitkriterium sowie die Anrufverteilung festlegen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der SwyxIt! Dokumentation.



Sie können einen Namen in das Suchfeld eingeben, um einen Benutzer zu suchen.

- 4 Klicken Sie auf „Speichern“.

So löschen Sie einen Benutzer



- 1 Wählen Sie im Menü „Administration | Benutzer“.
✓ Es erscheint die Liste aller VisualGroups Benutzer.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile eines Benutzers und klicken Sie auf „Löschen“.
✓ Der Benutzer kann VisualGroups nicht mehr verwenden und wird in der Bearbeitung nicht mehr erfasst.

2.2.5 Nachbearbeitungszeit

Als Administrator können Sie einstellen, in welchem Modus einem Benutzer seine Nachbearbeitungszeit, die sogenannte Wrap-up-time, angezeigt wird, siehe *Nachbearbeitungszeit*, Seite 18 bzw. *Nachbearbeitungszeit*, Seite 19.

Ihnen stehen folgende Modi zur Verfügung:

Modus	Erläuterung
(Deaktiviert)	Um die Funktion zu deaktivieren, stellen Sie die Nachbearbeitungszeit in den Einstellungen der Warteschlange auf 0 Sekunden. Siehe <i>Nachbearbeitungszeit für Benutzer</i> , Seite 14.
Nicht sichtbar	Dem Benutzer wird keine Nachbearbeitungszeit im Client angezeigt. Die für Warteschlangen eingestellte Wartezeit ist trotzdem aktiv.
Sichtbar, nicht einstellbar	Dem Benutzer wird seine Nachbearbeitungszeit im Client in Echtzeit angezeigt. Der Benutzer kann die Nachbearbeitungszeit nicht anpassen. <div>Nachbearbeitungszeit aktiv: 1:29 m.</div> <div>Nachbearbeitungszeit inaktiv</div>

Modus	Erläuterung
Sichtbar, einstellbar	Dem Benutzer wird seine Nachbearbeitungszeit im Client in Echtzeit angezeigt. Der Benutzer hat Optionen, um die Nachbearbeitungszeit zu stoppen oder zu verlängern. <div> Nachbearbeitungszeit aktiv: 4:47 m.  ++ + </div> <div> Nachbearbeitungszeit inaktiv  ++ + </div>
Sichtbar, automatisch unendlich	Die Nachbearbeitungszeit bleibt aktiv, bis der Benutzer auf die Stopp-Schaltfläche in seinem Client klickt. Sie können die Funktion für Benutzer und Warteschlangen festlegen. Wenn für den Benutzer oder die Warteschlange die unbegrenzte Nachbearbeitungszeit festgelegt wurde, wird diese gegenüber anderen Modi prioritär behandelt. Der Client des Benutzers zeigt die Nachbearbeitungszeit dauerhaft als „aktiv“ an, bis dieser sie manuell stoppt.

2.2.6 Rückruf-Funktion

Mit der Rückruf-Funktion hat ein Anrufer in der Warteschlange die Möglichkeit, einen Rückrufwunsch zu signalisieren. Ein Anrufer kann dann von einem VisualGroups Benutzer zurückgerufen werden und muss nicht in der Warteschlange warten. Die Funktion ist in der Enhanced- und Standard-Lizenz verfügbar.

Eine Audionachricht weist den Anrufer in einer Warteschlange mit aktivierter Rückruf-Funktion in einem Intervall von ca. 90 Sekunden auf die Funktion hin. Durch Drücken der Taste „#“ auf seinem Telefon kann der Anrufer den Rückrufwunsch signalisieren. Der Anruf wird getrennt und ein Benutzer kann zurückrufen, wenn er wieder verfügbar ist. Siehe 3.8 **Rückrufwunsch: Anrufer zurückrufen**, Seite 31.

Für die Konfiguration der Rückruf-Funktion für eine Warteschlange siehe *So erstellen und bearbeiten Sie eine Warteschlange*, Seite 13.

2.2.7 Warteschlangen eine Rufnummer zuordnen

Sie müssen den Benutzern, die für Ihre Warteschlangen erstellt wurden, eine Rufnummer zuordnen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der SwyxWare Dokumentation, Kapitel „Rufnummern und Rufnummernzuordnungen“.

2.2.8 Eigene Ansagen für Warteschlangen verwenden

Wenn Sie das Optionspaket SwyxECR installiert haben, können Sie eigene Ansagen für Ihre Warteschlangen verwenden. Zu diesem Zweck müssen Sie eine Call-Routing-Regel, die das Abspielen der gewünschten Ansage beinhaltet, vor das VisualGroups Skript setzen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der SwyxWare Dokumentation, Kapitel „Konfiguration von SwyxServer“. Siehe auch die Benutzerdokumentation zu Swyx Extended Call Routing.

2.2.9 Regelmäßige Berichte erstellen lassen, bearbeiten und anfordern

VisualGroups Berichte werden für eine festgelegte Zeitspanne erstellt und an die angegebene E-Mail-Adresse versendet. Sie können mehrere Arten von Berichten erstellen lassen (tägliche, wöchentliche und monatliche) und für jeden dieser Berichte individuelle Einstellungen festlegen. Sie können außerdem Berichte über vergangene Zeiträume anfordern und auf Bedarf generieren.



In bestimmten Fällen kann die Start- und Endzeit des Erfassungszeitraums von der festgelegten Zeit abweichen. Der Erfassungszeitraum wird automatisch erweitert, wenn Anrufe außerhalb der festgelegten Zeit festgestellt werden.



Berichte werden innerhalb von ca. 30 Minuten nach der festgelegten Erfassungszeit erstellt und via E-Mail versendet.

So können Sie einen regelmäßigen Bericht erstellen lassen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Reporting | Berichte“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer VisualGroups Berichte mit den folgenden Informationen:
 - Name des Berichts
 - Intervall
 - Zeitpunkt, zu dem der Bericht zuletzt erstellt wurde
- 2 Klicken Sie auf „Hinzufügen“ oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile eines bestehenden Berichts und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- 3 Zusätzlich zu den Einstellungen im Konfigurationsassistenten, siehe *Legen Sie die Reporting-Einstellungen fest*, Seite 12, können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:

Bezeichnung	Erläuterung
Name	Geben Sie einen Namen für den Bericht ein.
Sprache	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Sprache für die Berichte aus.
Intervall für Nutzungsberichte	Geben Sie mit diesem Intervall an, in welchen Abständen Nutzungsberichte erstellt werden sollen.
Wochentag für tägliche Nutzungsberichte & Zeit der Ausführung	Wählen Sie einen Zeitpunkt für das Versenden der regelmäßigen Berichte.
Intervall für tägliche Nutzungsberichte	Geben Sie den Intervall an, in dem Daten im Bericht zusammengefasst („gemittelt“) werden. Je kürzer der Intervall, desto mehr Ergebnisse werden in einem Nutzungsbericht aufgeführt.
Erfassungszeit	Geben Sie den Zeitraum ein, auf den Sie das Reporting beschränken wollen.

Bezeichnung	Erläuterung
E-Mail-Adresse (CC/BCC)	Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an welche die Berichte in Carbon Copy bzw. Blind Carbon Copy gesendet werden sollen.
Benutzerinformationen im Bericht	Durch Klicken auf die Checkbox blenden Sie benutzerspezifische Informationen in den Berichten ein bzw. aus. Diese Informationen umfassen die Anmeldedaten der Benutzer sowie deren individuelle Rufanahmestatistiken und Auswertung.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

- 4 Durch Zuordnen der verfügbaren Warteschlangen können Sie festlegen, welche Warteschlange(n) in dem Bericht berücksichtigt wird/werden. Die ausgewählte(n) Warteschlange(n) können Sie mithilfe der Pfeilsymbole zuordnen. Sie können Warteschlangen auch via Drag-and-Drop zuordnen.



Wenn Sie mehrere Warteschlangen zuordnen, wird ein zusätzlicher Bericht mit der Summe aller zugeordneten Warteschlangen versendet.

- 5 Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen der gewünschten Warteschlange(n) und klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil.
- 6 Klicken Sie auf „Speichern“.
 - ✓ Der Bericht wird gemäß Ihrer Einstellungen erstellt und an die angegebene E-Mail-Adresse versendet.

So senden Sie Berichte erneut zu

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Reporting | Einen Bericht anfordern“.
 - ✓ Es öffnet sich die Seite zum erneuten Anfordern von Berichten.



Die verfügbaren Zeiträume sind eventuell durch die konfigurierten Datenschutzeinstellungen eingeschränkt.

- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Bericht auswählen“ den gewünschten Bericht aus.
- 3 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Zeitraum“ den gewünschten Zeitraum des Berichts aus.
- 4 Klicken Sie auf „Anfordern“.
 - ✓ Der Bericht ist nun eingeplant und wird innerhalb von 30 Minuten zugestellt.

So löschen Sie einen regelmäßigen Bericht

- 1 Wählen Sie im Menü „Reporting | Berichte“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer VisualGroups Berichte.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile eines Berichts und klicken Sie auf „Löschen“.



Wo die Berichte zu löschen sind, entnehmen Sie der Information in der Spalte *PDF-Dateien mit Berichten*, Seite 7.

2.2.10 SMTP-Server-Einstellungen bearbeiten

Sie können Ihre SMTP-Einstellungen, die für das Senden von VisualGroups Berichten benötigt werden, bearbeiten.



Wenn das Senden von E-Mails mit Berichten fehlgeschlagen ist, erfolgt nach einer Stunde ein erneuter Sendeversuch. Es erfolgen maximal 5 Sendeveruche pro Bericht.


So bearbeiten Sie SMTP-Server-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Menü „Reporting | SMTP-Server“. Siehe 2.1 *Initial konfigurieren*, Seite 12, Schritt (10).

2.2.11 Sprache der Benutzeroberfläche und Anzahl der VisualGroups Zeilen im Client festlegen

Um eine Skin zu bearbeiten, siehe Kapitel „Skin bearbeiten“ unter „Benutzung von Skins“ in der Swyxt! Dokumentation.

Im Editormodus gibt es für VisualGroups Platzhalter für die Warteschlangenansicht (1, oben rechts) und ggf. den Statistikbereich (2 unten rechts).



- 1 Wählen Sie den gewünschten Bereich.
- 2 Klicken Sie im Editormodus auf den Tab „Swyxt! Web Extension“. Für NetPhone wählen Sie den Tab „NetPhone Web Extension“.
- 3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ereignis „Skin laden“.
- 4 Klicken Sie hinter den Parameter 'language='.

Ereignisbehandlung

Ereignis: Skin laden

URL: veServerName%/visualgroups/uservg.aspx?language=EN-gb%&zoom=xx

☐ Aufruf durch Leitung mit demselben Index

- 5 Ersetzen Sie den Wert hinter dem Zeichen „=“ durch einen der folgenden Werte:

Parameter	Wert
[language=XX-xx]	'DE-de', 'EN-gb', 'FR-fr', 'IT-it', 'NL-nl'.



Für die erstmalige Änderung ersetzen Sie `%{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Swyx\ClientSetup\Culture}` durch einen der Sprachparameter.

- 6 Schließen Sie das Fenster.
- 7 Wiederholen Sie ggf. die Schritte (1) bis (6) für den anderen Bereich.
- 8 Sie können außerdem für die Anzeige im Client die Anzahl der Zeilen konfigurieren. Geben Sie hierzu einen Wert für folgenden Parameter am Ende der URL ein:

Parameter	Erläuterung
[rows=xx]	Geben Sie für ‚xx‘ die Anzahl der gewünschten Zeilen in Ziffern ein. Geben Sie z. B. ‚20‘ ein, um die Anzeige auf 20 Zeilen zu vergrößern.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Größe der Web Extension entsprechend anpassen, wenn Sie die veränderte Spaltenanzahl in einer SwyxIt! Skin integrieren möchten. Um die Größe der Web Extension anzupassen, geben Sie einen Wert für den Parameter ‚zoom=xx‘ ein.

- 9 Klicken Sie auf „Datei | Skin | Bearbeiten“, um den Editiermodus zu verlassen. Speichern Sie die Skin, um die Änderung wirksam werden zu lassen.

2.2.12 Datenschutzeinstellungen

Sie können im Web-Portal festlegen, wann für den Datenschutz relevante Daten gelöscht werden.

- Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Einstellungen | Datenschutz“.
✓ Es öffnet sich die Seite für die Datenschutz-Einstellungen.
- Sie können für die folgenden Einstellungen die Speicherdauer in Tagen festlegen:

Bezeichnung	Erläuterung
Anruferinformationen (Standard 7 Tage)	Informationen des Warteschlangen-Anrufers: <ul style="list-style-type: none"> Anrufer-Nummer Anrufer-Name Datum und Zeit
E-Mail-Informationen (Standard 7 Tage)	Informationen bezüglich des E-Mail-basierten Versands der PDF-Berichte: <ul style="list-style-type: none"> E-Mail-Adressen für die Berichte Datum und Zeit
Benutzerinformationen (Standard 62 Tage)	Informationen der Warteschlangen-Benutzer: <ul style="list-style-type: none"> Swyx Benutzernamen Anrufstatistiken Datum und Zeit

- Klicken Sie auf „Speichern“.
✓ Die Einstellungen sind nun gespeichert und werden automatisch angewendet.

2.2.13 LDAP-Einstellungen

VisualGroups verwendet LDAP-Informationen, um Anruferinformationen darzustellen, falls diese nicht im globalen Telefonbuch enthalten sind. Sie können die LDAP-Abfrage ändern. Dadurch können Sie Suchanfragen in bestimmten LDAP-Knoten durchführen oder einen benutzerdefinierten Filter anwenden.

- Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Einstellungen | LDAP“.
✓ Es öffnet sich die LDAP-Konfigurationsseite.
- Sie können folgende Einstellungen festlegen:

Bezeichnung	Erläuterung
LDAP aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die LDAP-Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.
LDAP-Server & -Port	Geben Sie die Serveradresse sowie den -Port ein, wozu eine Verbindung hergestellt werden soll. Die Adresse kann ein Hostname oder eine IP-Adresse sein.
Benutzerdefinierte Konfiguration	Sie können eine benutzerdefinierte LDAP-Abfrage festlegen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Eingabefeld freizugeben. Die Standardsuchanfrage lautet '(searchNumber={0})', dies gilt für jeden Estos MetaDirectory LDAP-Server. Sie können diesen Querystring nach Ihren Wünschen bearbeiten. Der Filtermechanismus entspricht den Syntaxstandards des LDAP-Suchfilters. Der Wert '{0}' wird als Platzhalter für die CallerID verwendet. <i>Beispiel:</i> (&(dc=meta)(searchNumber={0}))
Authentifizierung aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Authentifizierung mit Benutzername und Kennwort zu aktivieren.
Benutzername, Kennwort	Optional: Geben Sie Ihren Benutzernamen sowie das dazugehörige Kennwort an, falls die Authentifizierung aktiviert ist.

- 3 Klicken Sie auf „Speichern“.
 - ✓ Die Einstellungen sind nun gespeichert und werden automatisch für jeden eingehenden Anruf verwendet.

2.2.14 Standardsprache festlegen

Sie können im Web-Portal eine Standardsprache für die Darstellung neuer Warteschlangen sowie Berichte festlegen. Sie können die Sprache für Warteschlangen, Wallboards und Berichte auch individuell anpassen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Einstellungen | Sprache“.

- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 3 Klicken Sie auf „Speichern“.
 - ✓ Die Einstellungen sind nun gespeichert und werden automatisch angewendet.

2.2.15 Kategorisierung von Anrufen

Administratoren können Anrufe basierend auf der Zuordnung von Kategorien durch Benutzer in Swyx Analytics mithilfe der PDF-Berichte analysieren. Die Kategorisierung kann via Drag-and-Drop sortiert und für jede Warteschlange individuell zugewiesen werden, siehe *Gesprächskategorien einschalten*, Seite 15.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Einstellungen | Gesprächskategorien“.
 - ✓ Es öffnet sich eine Liste Ihrer Gesprächskategorien.
- 2 Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um eine neue Gesprächskategorie anzulegen bzw. auf „Bearbeiten“, um eine bestehende Gesprächskategorie umzubenennen. Wenn Sie eine Gesprächskategorie entfernen möchten, klicken Sie auf „Löschen“.
- 3 Geben Sie den gewünschten Namen für die Gesprächskategorie an.
- 4 Klicken Sie auf „Speichern“.
 - ✓ Die Gesprächskategorie wurde angelegt.

Nachdem Sie die Kategorie einer Warteschlange zugewiesen haben, siehe 2.2.1 **Warteschlangen erstellen, bearbeiten und löschen**, Seite 13, kann sie von Benutzern nach einem Anruf in der Warteschlange zur Kategorisierung ausgewählt werden, siehe 3.7 **Anrufe kategorisieren**, Seite 31.

2.2.16 VisualGroups über HTTPS/SSL ausführen

Wenn Sie von außerhalb Ihres lokalen Netzwerks auf das VisualGroups Portal/ Wallboards zugreifen möchten, wird empfohlen, HTTPS für den gesamten externen Traffic mit VisualGroups zu erzwingen.

Siehe hierzu service.swyx.net/hc/de/articles/360008304879-TLS-SSL-Aktivierung-in-VisualGroups (Sie müssen ggf. angemeldet sein, um die Inhalte zu sehen).

Voraussetzungen:

- Domänenname, der zu dem VisualGroups Server führt

- Gültiges SSL Zertifikat
- Administratorzugriff auf den Computer und den IIS-Manager



VisualGroups ist nach der HTTPS/SSL-Konfiguration weiterhin über HTTP vom lokalen Host und Netzwerk verfügbar.

2.2.17 Berechtigungen der Administrationsprofile

Für detaillierte Informationen zu den Administrationsprofilen in SwyxWare siehe die SwyxWare Dokumentation für Administratoren, Kapitel „Profile | Administrationsprofile“.

Mit den Profilen Benutzer Operator und Rufstatus Operator haben Sie Supervisor-Zugriff innerhalb des VisualGroups Portals.

Die Profile haben für VisualGroups folgende Berechtigungen:

- **Gruppe 1:** System Administrator
- **Gruppe 2:** Backoffice Administrator, Benutzeradministrator (User Administrator) & Benutzer Operator (User Operator)
- **Gruppe 3:** Rufstatus Operator (Call Status Operator)

	Berechtigung	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Benutzer	Anzeigen	✓	✓	✓
	Bearbeiten	✓	✓	✓
	Erstellen	✓	✓	
	Löschen	✓	✓	
Warte-Schlangen	Anzeigen	✓	✓	✓
	Bearbeiten	✓	✓	✓
	Erstellen	✓		
	Löschen	✓		


	Berechtigung	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Berichte	Anzeigen	✓	✓	✓
	Bearbeiten	✓	✓	✓
	Erstellen	✓	✓	✓
	Löschen	✓	✓	✓
Wallboard	Anzeigen	✓	✓	✓
	Bearbeiten	✓	✓	✓
	Erstellen	✓	✓	
	Löschen	✓	✓	✓
System-einstellung	LDAP	✓	✓	
	Datenschutz	✓	✓	
	SMTP	✓	✓	
	Gesprächskategorien	✓	✓	

3 Swyxt! mit VisualGroups verwenden



Dieses Kapitel beschreibt die clientseitige Verwendung von VisualGroups. Voraussetzung ist die in 1 **VisualGroups installieren**, Seite 5 beschriebene serverseitige Installation.

Voraussetzungen und Handlungsanweisungen für die benutzerdefinierte Swyxt! Installation entnehmen Sie der Swyxt! Dokumentation, Kapitel „Swyxt! installieren und deinstallieren“.

Sie können Kriterien für die Zustellung von Warteschlangenaufrufen an Ihre interne Rufnummer festlegen, jedoch auch Anrufe manuell übernehmen.

Via Einstellungssymbol  können Sie weiterführende Einstellungen einblenden.

Via Filtersymbol können Sie Warteschlangen ein- und ausblenden. Die Informationen auf den Registerkarten sind demnach abhängig von den ausgewählten Warteschlangen. Sie können an dem Filtersymbol erkennen, ob der Filter aktiv ist.

Filtersymbol	Erläuterung
	Kein aktiver Filter; es erscheinen Informationen zu allen Warteschlangen
	Aktiver Filter; es erscheinen Informationen zu den ausgewählten Warteschlangen

VisualGroups Skin auswählen

Um Optionen nutzen zu können, müssen Sie ggf. in Swyxt! unter „Einstellungen | Benutzerprofil | Skin“ eine der folgenden Skins auswählen:



Ggf. hat Ihnen Ihr Administrator die entsprechende Skin bereits zugeordnet.

- „Swyxt! 11 [5x VisualGroups Standard].cab“ (ohne Statistiken)
- „Swyxt! 11 [5x VisualGroups Enhanced].cab“ (inkl. Statistiken)



Die ausgewählte Skin steht Ihnen auch auf anderen PCs, an denen Sie sich mit Ihren Windows-Anmeldedaten anmelden, zur Verfügung. Die Skin wird dort automatisch geladen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Swyxt! Dokumentation, Kapitel „Benutzung von Skins“.



VisualGroups prüft regelmäßig, ob ein Swyxt! Nutzer eine VisualGroups Skin geladen hat und somit ein VisualGroups Benutzer ist. Wenn dieser von einer Swyxt! Skin mit VisualGroups auf eine Skin ohne VisualGroups wechselt, kann es ca. eine Minute dauern, bis diesem Benutzer keine VisualGroups Anrufe mehr zugestellt werden. Starten Sie Swyxt! neu, um den Status sofort zu übernehmen.



Hinweis für CTI-Kopplung: VisualGroups ist derzeit auf die Nutzung von SwyxPhone L6x optimiert. Wenn ein Benutzer andere ihm zugeordnete Telefoniegeräte zur Rufannahme verwendet, kann die Anrufstatistik ggf. nicht vollständig mitgeführt werden.

3.1 Einstellungen für Windows Server festlegen

Wenn Sie VisualGroups auf Windows Server 2016 oder Windows Server 2019 verwenden, müssen Sie die folgenden Einstellungen festlegen:

- 1 Fügen Sie in den Sicherheitseinstellungen des Browsers die in Swyxt! konfigurierte SwyxServer Adresse der Sicherheitszonen-Whitelist hinzu.
- 2 Aktivieren Sie in den erweiterten Einstellungen der Sicherheitszone das Kontrollkästchen „ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht als ‚sicher für Skripting‘ markiert sind“.

3.2 Benutzeroberfläche

VisualGroups erscheint rechts neben den Swyxt! bzw. NetPhone Namenstasten.

Seite 3 Seite 4

Namenstaste 11 > Namenstaste 12 > Namenstaste 13 > Namenstaste 14 > Namenstaste 15 > Namenstaste 16 > Namenstaste 17 > Namenstaste 18 > Namenstaste 19 > Namenstaste 20 >

Warteschlangen Verpasst Kriterien Benutzer

Name	Wartezeit	Anrufinformationen
Helpdesk TAP	0:58	+4917612345678
Helpdesk TAP	0:18	+49231123456

Nachbearbeitungszeit inaktiv 0:00 ++ +

Statistiken Verpasst 5. Dezember 2019 16:02

Alle Warteschlangen

2 Angenommen	7 Verpasst	0:02 Sprechzeit	2 Wartende Anrufer	2 Verfügbare Benutzer
1 Persönlich angenommen	4 Persönlich verpasst	0:03 Meine Ø Sprechzeit	0:47 Wartzeit	22% Servicelevel

Registerkarte „Warteschlangen“

Auf dieser Registerkarte erscheinen die folgenden Informationen zu den Anrufen in den ausgewählten Warteschlangen:

Warteschlangen		Verpasst	Kriterien	Benutzer
Name	Wartezeit	Anrufinformationen		
Helpdesk TAP	0:58	+4917612345678		
Helpdesk TAP	0:18	+49231123456		

2



Der Balken unter dieser Registerkarte erscheint rot, wenn Ihr Swyxt! Präsenzstatus auf „Abwesend“ oder „Nicht stören“ festgelegt ist.

- Name der Warteschlange, in die der Anruf eingereicht ist



Die Warteschlangen erscheinen zur besseren Übersicht in unterschiedlichen Farben.

- bisherige Wartezeit des Anrufers
- Name und Rufnummer des Anrufers



Der Anrufername wird nur angezeigt, wenn der Anrufer als Kontakt in Ihrem lokalen Telefonbuch gespeichert ist.



Ein Pfeil zwischen „Name“ und „Wartezeit“ bedeutet, dass der Anruf an einen Benutzer weitergeleitet wird.

Siehe auch *Warteschlangen ein- oder ausblenden*, Seite 29.

Registerkarte „Kriterien“

Auf dieser Registerkarte können Sie festlegen, ob und ggf. wie Warteschlangenrufe automatisch an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet werden.

Warteschlangen	Verpasst	Kriterien	Benutzer
Warteschlangenkriterien	Helpdesk TAP		
Kein Mengenkriterium aktiv	oder	Sofort	
Anrufverteilung			
Aktiv			

2

Wartezeit bis zur automatischen Anrufzustellung festlegen (Zeitkriterium)

Anzahl von Anrufern für die automatische Anrufzustellung festlegen (Mengenkriterium)

Anrufverteilung festlegen

Eingehende Anrufe nach Warteschlangen priorisieren

Registerkarte „Benutzer“

Auf dieser Registerkarte erscheinen die folgenden Informationen zu anderen internen Teilnehmern:

Warteschlangen	Verpasst	Kriterien	Benutzer
Name	Status	Leitung - Kriterien	
Helpdesk TAP			
John Jones	Erreichbar	Frei - Sofort	
Marie Dupont	Erreichbar	Frei - Sofort	
Rezeption			
John Jones	Erreichbar	Frei - S>=60 oder #>=3	
Vertrieb			
Marie Dupont	Erreichbar	Frei - Sofort	

- Name
- Status
- Leitungszustand
 - frei oder besetzt
- Kriterien
 - S> = Zeitkriterium
 - #> = Mengenkriterium
 - Nicht aktiv = Kein „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten, Warteschlangenanrufe werden nicht an die interne Rufnummer weitergeleitet
 - Passiv = „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten, Warteschlangenanrufe werden nicht an die interne Rufnummer weitergeleitet

Siehe auch *Kriterien für die automatische Anrufzustellung festlegen*, Seite 31.

Registerkarte „Statistiken“

Auf dieser Registerkarte erscheinen die folgenden Informationen zu den ausgewählten Warteschlangen:



Die Statistiken gelten jeweils für einen Tag.



- Angenommene Anrufe aller Benutzer, die den Warteschlangen zugeordnet sind
- Eigene/persönlich angenommene Anrufe
- Verpasste Anrufe aller Benutzer, die den Warteschlangen zugeordnet sind
- Eigene/persönlich verpasste Anrufe
- Durchschnittliche Sprechzeit aller Benutzer, die den Warteschlangen zugeordnet sind
- Eigene durchschnittliche Sprechzeit
- Aktuell wartende Anrufer
- Durchschnittliche Wartezeit aller bisherigen Anrufer



Ein Anruf wird als verpasst gewertet, wenn er an keinen Benutzer in der Warteschlange weitergeleitet werden konnte. Wenn ein Benutzer die automatische Anrufzustellung nicht deaktiviert hat und einen Anruf nicht annimmt, wird der Anruf für den Benutzer als „Persönlich verpasst“ gewertet.



Verpasste Anrufe werden bei der Berechnung der durchschnittlichen Wartezeit nicht berücksichtigt.

- Benutzer, die aktuell den Status „Erreichbar“ haben
- Servicelevel (Verhältnis zwischen angenommenen und verpassten Anrufen).

Registerkarte „Verpasst“

Auf dieser Registerkarte erscheinen die folgenden Informationen zu den verpassten Anrufen in den ausgewählten Warteschlangen:

Statistiken		Verpasst	5. Dezember 2019 16:07
Zeit	Wartezeit	Anrufinformationen	
Helpdesk TAP			
16:01:24	00:01:10	+4923112345	
16:02:05	00:00:25	+4923112347	
15:56:52	00:00:43	John Jones - 3066	
15:50:46	00:00:45	+498912345	
15:49:32	00:01:08	+4923112347	
15:41:24	00:00:10	+3320123456	

- Zeitpunkt, zu dem der Anruf abgebrochen wurde, z. B. durch Auflegen des Anrufers
- Wartezeit
- Anrufername



Der Name wird nur angezeigt, wenn der Anrufer in Ihrem lokalen Telefonbuch als Kontakt gespeichert ist.

- Rufnummer des Anrufers, siehe auch *Verpasste Anrufe nachverfolgen*, Seite 36.

3.3 Warteschlangen ein- oder ausblenden

Per Voreinstellung werden Anrufe, Einstellungen und Statistiken aller Warteschlangen eingeblendet, denen Ihr Administrator Sie zugeordnet hat. Sie können Warteschlangen jedoch auch ein- und ausblenden.



Anrufe aus Warteschlangen, denen Ihr Administrator Sie zugeordnet hat, werden, abhängig von Ihren Kriterien, weiterhin an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet.

So blenden Sie Warteschlangen ein oder aus

- 1 Klicken Sie auf das Filtersymbol bei „Warteschlangen“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.

Warteschlangen	Verpasst	Kriterien	Benutzer
Alle Warteschlangen			
Helpdesk TAP			<input checked="" type="checkbox"/>
IT Helpdesk			<input checked="" type="checkbox"/>
Vertrieb			<input type="checkbox"/>
Rezeption			<input checked="" type="checkbox"/>
Vertrieb intern			<input type="checkbox"/>

- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der gewünschten Warteschlangen.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte „Warteschlangen“, um die Auswahlansicht zu verlassen.
 - ✓ Es erscheinen die Anrufe in den ausgewählten Warteschlangen.

Warteschlangen		Verpasst	Kriterien	Benutzer
Name	Wartezeit	Anrufinformationen		
Helpdesk TAP	0:58	+4917612345678		
Helpdesk TAP	0:18	+49231123456		

▲ 2 ▼

3.4 Anrufe manuell übernehmen

Die Warteschlangenankrufe werden, abhängig von Ihren Kriterien, automatisch an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet und auf einer Swyxt!-Leitungstaste angezeigt. Sie können Anrufe jedoch auch manuell übernehmen.

So übernehmen Sie einen Anruf manuell

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Warteschlangen“.
 - ✓ Es erscheinen die aktuellen Anrufe in den ausgewählten Warteschlangen.

Warteschlangen		Verpasst	Kriterien	Benutzer
Name	Wartezeit	Anrufinformationen		
Helpdesk TAP	0:58	+4917612345678		
Helpdesk TAP	0:18	+49231123456		

▲ 2 ▼

- 2 Klicken Sie auf die Zeile des gewünschten Anrufs.
 - ✓ Der Anruf wird innerhalb weniger Sekunden auf einer Ihrer Leitungstasten angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf die Leitungstaste oder heben Sie den Hörer ab.
 - ✓ Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

3.5 Anrufe an andere Benutzer weiterleiten

Sie können Anrufe an andere Benutzer weiterleiten, siehe im Swyxt!-Handbuch Kapitel „Wie übergebe ich ein Gespräch ohne Rückfrage?“, bzw. „Wie leite ich einen Anruf direkt weiter?“.

3.6 Automatische Anrufzustellung deaktivieren


Sie können die automatische Anrufzustellung von Anrufen an Ihre interne Rufnummer für einzelne oder alle Warteschlangen deaktivieren.


So deaktivieren Sie die automatische Anrufzustellung


- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Kriterien“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.

Warteschlangen	Verpasst	Kriterien	Benutzer
Alle Warteschlangen			
Helpdesk TAP			
IT Helpdesk			
Vertrieb			
Rezeption			
Vertrieb Intern			

▲ ▼

- 2 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile der gewünschten Warteschlange.
 - ✓ Es erscheinen Ihre Kriterien.



- 3 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile „Anrufverteilung“.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile „Nicht aktiv“.
- 5 Klicken Sie auf eine beliebige Registerkarte, um die Auswahlansicht zu verlassen.
 - ✓ Warteschlangenanrufe werden nun nicht mehr automatisch an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet.



Sie können Anrufe weiterhin manuell übernehmen.



Wenn Sie zugleich die Kriterien „Kein Zeitkriterium aktiv“ und „Kein Mengenkriterium aktiv“ festlegen, ist die automatische Anrufzustellung ebenfalls deaktiviert (Passiver Modus).

3.7 Anrufe kategorisieren

Wenn Ihr Administrator die Kategorisierung von Anrufen für Ihre Warteschlange aktiviert hat, siehe 2.2.15 **Kategorisierung von Anrufen**, Seite 24, werden Sie nach jedem Anruf aufgefordert, diesen in vordefinierte Kategorien einzuordnen.

- 1 Wenn ein Gespräch beendet ist, öffnet sich ein Fenster für die Kategorisierung des Anrufs.



Die Nachbearbeitungszeit dauert an, bis Sie den Prozess der Kategorisierung abgeschlossen haben.

- 2 Wählen Sie aus der vorkonfigurierten Kategorisierungsliste einen entsprechenden Eintrag aus.
- 3 Klicken Sie auf „Speichern und Nachbearbeitungszeit stoppen“, um den Vorgang abzuschließen.
 - ✓ Der Anruf wurde erfolgreich kategorisiert. Ihre Nachbearbeitungszeit wird deaktiviert und Sie gelten in der Warteschlange wieder als verfügbarer Benutzer.



Wenn Sie Swyxt! während des Prozesses schließen, müssen Sie den Anruf beim erneuten Anmelden im Client kategorisieren.

3.8 Rückrufwunsch: Anrufer zurückrufen

Für Informationen zur Rückruf-Funktion sowie deren Konfiguration siehe 2.2.6 **Rückruf-Funktion**, Seite 20.

Ein aktiver Rückrufwunsch eines Anrufers wird allen Benutzern der Warteschlange mit dem Symbol neben der Rufnummer signalisiert.

- 1 Wählen Sie die Registerkarte „Verpasst“.
- 2 Klicken Sie auf den Eintrag der gewünschten ausstehenden Rückrufanfrage.
 - ✓ Sie rufen den Anrufer zurück. Die Rückruf-Anfrage wird in der Warteschlange mit einem Haken als erledigt angezeigt.

3.9 Kriterien für die automatische Anrufzustellung festlegen

Sie können festlegen, ob und ggf. wie Warteschlangenanrufe an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet werden.



Warteschlangenankrufe können nur automatisch an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet werden, wenn Sie als Status „Erreichbar“ festgelegt haben.



Wenn alle Benutzer einer Warteschlange als Zeit- und Mengenkriterium „Nicht aktiv“ festgelegt haben, werden Anrufe ggf. an eine vom Administrator festgelegte Rufnummer weitergeleitet. Solange in einer Warteschlange mindestens ein Benutzer unter Anrufverteilung „kein Zeitkriterium aktiv“ gewählt hat, werden Anrufe nicht an die ggf. vom Administrator festgelegte Rufnummer weitergeleitet.


3.9.1 Wartezeit bis zur automatischen Anrufzustellung festlegen (Zeitkriterium)


Sie können eine Wartezeit festlegen, nach der Warteschlangenankrufe an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet werden.


So legen Sie eine Wartezeit bis zur automatischen Anrufzustellung fest

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Kriterien“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.



- 2 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile der gewünschten Warteschlange.
 - ✓ Es erscheinen Ihre Kriterien.



- 3 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile Ihres aktuellen Zeitkriteriums.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der gewünschten Einstellung.
 - Sofort = Der nächste Warteschlangenankruf wird ohne Verzögerung an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet
 - Nach n Sekunden = Der nächste Warteschlangenankruf wird nach der ausgewählten Zeit an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet



Wenn „kein Zeitkriterium aktiv“ als Zeitkriterium festgelegt ist, ist der Benutzer im passiven Modus.

- 5 Klicken Sie auf eine beliebige Registerkarte, um die Auswahlansicht zu verlassen.


3.9.2 Anzahl von Anrufern für die automatische Anrufzustellung festlegen (Mengenkriterium)


Sie können festlegen, welche Anzahl von Anrufern in einer Warteschlange erreicht sein muss, damit Warteschlangenankrufe an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet werden.


So legen Sie die Mindestanzahl von Anrufern für die automatische Anruferzustellung fest

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Kriterien“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.



- 2 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile der gewünschten Warteschlange.
 - ✓ Es erscheinen Ihre Kriterien.



- 3 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile Ihres aktuellen Mengenkriteriums.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der gewünschten Einstellung.
 - Kein Mengenkriterium aktiv = Der nächste Warteschlangenaufruf wird unabhängig von der Anzahl der Anrufer an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet
 - Mindestens n wartend = Der nächste Warteschlangenaufruf wird an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet, wenn die festgelegte

Anzahl von Anrufern erreicht ist

- 5 Klicken Sie auf eine beliebige Registerkarte, um die Auswahlansicht zu verlassen.

3.9.3 Anrufverteilung festlegen

Sie können festlegen, ob Sie der erste oder letzte Benutzer in der Warteschlange sind, an den Anrufe weitergeleitet werden, oder, ob Sie für die Warteschlange als verfügbarer Benutzer angezeigt werden.

Beispiel: Als Teamleitung empfangen Sie Anrufe erst dann, wenn kein anderer Benutzer in der Warteschlange diese angenommen hat. Als Empfangsmitarbeiter empfangen Sie Anrufe als erster Benutzer in der Warteschlange, bevor diese an andere Abteilungen oder Vorgesetzte weitergeleitet werden.





Wenn Sie unter „Anrufverteilung“ „Nicht aktiv“ festgelegt haben, sind die anderen Kriterien deaktiviert.


So legen Sie die Anrufverteilung fest

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Kriterien“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.



- 2 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile der gewünschten Warteschlange.
 - ✓ Es erscheinen Ihre Kriterien.



- 3 Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile „Anrufverteilung“.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der gewünschten Einstellung.
 - Aktiv = Der nächste Warteschlangen-anruf wird gemäß Ihren anderen Kriterien an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet
 - Anrufe zuerst/zuletzt empfangen = Sie sind der erste bzw. letzte Benutzer der Warteschlange, an den Anrufe weitergeleitet werden
 - Nicht aktiv = Anrufe werden nicht automatisch an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet
- 5 Klicken Sie auf eine beliebige Registerkarte, um die Auswahlansicht zu verlassen.

Beispiele für die Kombination von zeit- und anruferabhängigen Kriterien und Anrufverteilung:



Generell gilt bei der Zustellung von Warteschlangen-anrufen das „am längsten inaktiv“-Prinzip, d. h. ein Warteschlangen-anruf wird an die interne Nummer desjenigen Benutzers zugestellt, welcher am längsten keinen Zustellversuch erhalten hat.

Mengenkriterium (Anzahl der Anrufer)	Zeitkriterium (Wartezeit)	Anrufverteilung	Auswirkung
Kein Mengenkriterium aktiv	Sofort	Aktiv	<ul style="list-style-type: none">• Per Voreinstellung aktiviert• Der nächste Warteschlangen-anruf wird ohne zeitliche Verzögerung an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet• „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten
Kein Mengenkriterium aktiv	Sofort	Anrufe zuerst/zuletzt empfangen	<ul style="list-style-type: none">• Der nächste Warteschlangen-anruf wird ohne zeitliche Verzögerung an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet• Sie sind der erste/letzte Benutzer in der Warteschlange, an den Anrufe weitergeleitet werden• „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten
Kein Mengenkriterium aktiv	30 Sekunden	Aktiv	<ul style="list-style-type: none">• Der nächste Warteschlangen-anruf wird an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet, wenn der Anrufer bereits mind. 30 Sek. gewartet hat• „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten
Mindestens 2 wartend	Sofort	Aktiv	<ul style="list-style-type: none">• Der nächste Warteschlangen-anruf wird an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet• „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten

Mengenkriterium (Anzahl der Anrufer)	Zeitkriterium (Wartezeit)	Anrufverteilung	Auswirkung
Mindestens 2 wartend	30 Sekunden	Aktiv	<ul style="list-style-type: none"> Der nächste Warteschlangen-anruf wird an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet, wenn bereits mind. 2 Anrufer warten oder der Anrufer bereits mind. 30 Sek. gewartet hat „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten
Mindestens 3 wartend	60 Sekunden	Anrufe zuerst/zuletzt empfangen	<ul style="list-style-type: none"> Der nächste Warteschlangen-anruf wird an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet, wenn bereits mind. 3 Anrufer warten oder der Anrufer bereits mind. 60 Sek. gewartet hat Sie sind der erste oder letzte Benutzer in der Warteschlange, an den Anrufe weitergeleitet werden „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten
Kein Mengenkriterium aktiv	Kein Zeitkriterium aktiv	Aktiv	<ul style="list-style-type: none"> Warteschlangen-anrufe werden nicht automatisch an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten Benutzer werden unter der Registerkarte „Benutzer“ als „Passiv“ angezeigt Anrufe werden nicht an die ggf. vom Administrator festgelegte Rufnummer weitergeleitet

Mengenkriterium (Anzahl der Anrufer)	Zeitkriterium (Wartezeit)	Anrufverteilung	Auswirkung
Beliebig	Beliebig	Nicht aktiv	<ul style="list-style-type: none"> Warteschlangen-anrufe werden nicht automatisch an Ihre interne Rufnummer weitergeleitet Kein „Verfügbarer Benutzer“ in Statistik und Berichten Wenn kein anderer Benutzer in der Warteschlange aktiv ist, werden Anrufe ggf. an eine vom Administrator festgelegte Rufnummer weitergeleitet

3.9.4 Eingehende Anrufe nach Warteschlangen priorisieren

Sie können im Client durch Sortierung eingehender Anrufe die Anzeige der Reihenfolge verändern, indem Sie Warteschlangen unterschiedlich priorisieren.




Diese Einstellung beeinflusst nicht die Regeln der Verteilung von Anrufen auf Benutzer der Warteschlange.


So priorisieren sie eingehende Anrufe nach Warteschlangen

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Kriterien“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.

Warteschlangen	Verpasst	Kriterien	Benutzer
Alle Warteschlangen			
Helpdesk TAP			
IT Helpdesk			
Vertrieb			
Rezeption			
Vertrieb Intern			

- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile der gewünschten Warteschlange.
✓ Es erscheinen Ihre Kriterien.

Warteschlangen	Verpasst	Kriterien	Benutzer
Warteschlangenkriterien			
Kein Mengenkriterium aktiv			
Anrufverteilung			
Aktiv			

- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol  in der Zeile „Priorität“.
✓ Es erscheint die Auswahl für die Priorisierung.
- Wählen Sie die gewünschte Priorisierungszahl für die ausgewählte Warteschlange aus.
Je niedriger die Zahl, desto höher ist die Priorität bei der Sortierung eingehender Anrufe. Anrufe der Warteschlange mit Priorisierung „1“ werden in der Warteschlangenliste im Client an erster Stelle angezeigt.



Wenn Sie für mehrere Warteschlangen den gleichen Wert für die Priorisierung festgelegt haben, erfolgt die Sortierung nach den üblichen Regeln. Der am längsten wartende Anrufer der entsprechenden Warteschlangen wird in der Liste zuerst angezeigt.

3.10 Verpasste Anrufe nachverfolgen

Sie können verpasste Anrufe nachverfolgen und Anrufer jederzeit zurückrufen.

So rufen Sie einen Warteschlangenrufer nach einem verpassten Anruf zurück

- Klicken Sie auf die Registerkarte „Verpasst“.
✓ Es erscheint die Liste aller verpassten Anrufe in den ausgewählten Warteschlangen.

Statistiken	Verpasst	5. Dezember 2019 16:07
Zeit	Wartezeit	Anrufinformationen
Helpdesk TAP		
16:01:24	00:01:10	+4923112345
16:02:05	00:00:25	+4923112347
15:56:52	00:00:43	John Jones - 3066
15:50:46	00:00:45	+498912345
15:49:32	00:01:08	+4923112347
15:41:24	00:00:10	+3320123456

- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.

Warteschlangen	Verpasst	Kriterien	Benutzer
Alle Warteschlangen			
Helpdesk TAP			
IT Helpdesk			
Vertrieb			
Rezeption			
Vertrieb intern			

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der gewünschten Warteschlangen.

- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Verpasst“, um die verpassten Anrufe in den ausgewählten Warteschlangen einzublenden.
- 5 Klicken Sie auf einen Anruf, um den Anrufer zurückzurufen.
 - ✓ Sie sind mit dem Anrufer verbunden.



Wenn Sie einen Anrufer zurückgerufen haben, erscheint ein grüner Haken zwischen Zeit und Wartezeit. Sie können den Haken mit einem Klick entfernen.

3.11 Statistiken filtern

Sie können festlegen, für welche Warteschlangen Sie Statistiken einblenden möchten.

So filtern Sie Statistiken

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Statistiken“.
 - ✓ Es erscheinen die Statistiken zu den ausgewählten Warteschlangen.



- 2 Klicken Sie auf das Filtersymbol .
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer Warteschlangen.



- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile der gewünschten Warteschlangen.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte „Statistiken“, um die Statistiken zu den ausgewählten Warteschlangen einzublenden.

3.12 Berichte auswerten

VisualGroups Berichte werden als PDF-Dateien pro Warteschlange erstellt. Bei mehreren Warteschlangen erhalten Sie zusätzlich einen Bericht mit der Zusammenfassung aller Warteschlangen.



Für Warteschlangen, in denen im Erfassungszeitraum keine Anrufe eingegangen sind, werden keine Berichte erstellt. Die Warteschlangen erscheinen jedoch in der Zusammenfassung.

VisualGroups Berichte enthalten die folgenden Auswertungen:

Warteschlangen

- Summe aller Anrufe
- Angenommene Anrufe
- Verpasste Anrufe
- Durchschnittliche Sprechzeit aller Benutzer
- Durchschnittliche Wartezeit aller Anrufer
- Servicelevel: Verhältnis zwischen angenommenen und verpassten Anrufen (inkl. durch Weiterleitung verpasste Anrufe)

Beispiel:

Eine Warteschlange hat insgesamt 10 Anrufe, davon wurden 6 angenommen und 4 verpasst. 2 der verpassten Anrufe wurden an eine vom Administrator festgelegte Rufnummer weitergeleitet („Verpasst durch Weiterleitung“).

Der Servicelevel beträgt in diesem Fall 60%.



Wenn im entsprechenden Zeitraum keine Anrufe eingegangen sind, liegt das Servicelevel bei 100%.

- Weiterleitung: Grund der Weiterleitung von Anrufen an eine vom Administrator festgelegte Rufnummer
- Verpasst durch Weiterleitung: Anzahl der Anrufe, die an eine vom Administrator festgelegte Rufnummer weitergeleitet wurden



„Weiterleitung“ und „Verpasst durch Weiterleitung“ erscheinen nur, wenn eine entsprechende Rufnummer festgelegt wurde und im entsprechenden Zeitraum Anrufe an diese Rufnummer weitergeleitet wurden.

Siehe auch die SwyxWare Dokumentation für Administratoren.

- Auswirkung der Weiterleitung auf das Servicelevel in Prozent („-“ = negativ)



Berechnungsformel: $100\% \cdot \text{Angenommen} / (\text{Angenommen} + \text{Verpasst})$

Benutzer



Die Benutzerinformationen erscheinen nur, wenn die benutzerspezifischen Informationen im Bericht nicht abgeschaltet wurden. Siehe **Benutzerinformationen im Bericht**, Seite 21.

- Angenommene Anrufe (vom Benutzer persönlich angenommene + von anderen Benutzern weitergeleitete)



Für einen Anruf, der von einem Benutzer an einen anderen weitergeleitet wurde, werden zwei Anrufe im Bericht aufgeführt.

- Anteil an Gesamtzahl angenommener Anrufe in der Warteschlange
- Verpasste Anrufe



Die Anzahl eigener verpasster Anrufe kann ggf. höher sein als die Gesamtzahl verpasster Anrufe. Wenn ein Anruf mehrmals an einen Benutzer weitergeleitet wurde, z. B. einmal automatisch vom System und einmal durch einen anderen Benutzer, wird jeder fehlgeschlagene Anrufzustellungsversuch als ein verpasster Anruf des betreffenden Benutzers gewertet. Für eine Warteschlange wird ein Anruf jedoch nur als verpasst gewertet, wenn dieser nicht innerhalb der festgelegten maximalen Wartezeit von einem Benutzer angenommen wurde.

- Anteil an Gesamtzahl verpasster Anrufe in der Warteschlange
- Durchschnittliche Sprechzeit
- Relativer Anteil am Gesamtdurchschnitt der Sprechzeit in der Warteschlange

Beispiel 1:

Eine Warteschlange hat insgesamt 40 Anrufe und eine durchschnittliche Sprechzeit von 2:00.

Benutzer A mit einer durchschnittlichen Sprechzeit von 3:00 hat einen Wert von +50%, da 3:00 1 Min. mehr als der Gesamtdurchschnitt von 2:00 sind und 1 Min 50% von 2:00 ist.

Benutzer B mit einer durchschnittlichen Sprechzeit von 1:30 hat einen Wert von -25%, da 1:30 30 Sek. weniger sind als 2:00 und 30 Sek. 25% von 2:00 sind.

Beispiel 2:

Eine Warteschlange hat insgesamt 8 Anrufe.

Benutzer A hat 7 angenommene Anrufe mit einer durchschnittlichen Sprechzeit von 2:00

Benutzer B hat 1 angenommenen Anruf mit einer durchschnittlichen Sprechzeit von 10:00

Der Gesamtdurchschnitt der Sprechzeit in der Warteschlange beträgt dann $(7 \times 2) + (1 \times 10) = 24 / 8 = 3:00$.

Angenommene Anrufe, verpasste Anrufe und durchschnittliche Sprechzeit

	Warteschlange	Benutzer
Angenommene Anrufe	Gesamtzahl der Anrufe, die von allen Benutzern der Warteschlange angenommen wurden	Sowohl automatisch als auch von anderen Benutzern weitergeleitete Anrufe, die der Benutzer angenommen hat
Verpasste Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> kein Benutzer hat den Anruf innerhalb der festgelegten maximalen Wartezeit angenommen der Anrufer hat aufgehört, bevor ein Benutzer den Anruf annehmen konnte 	<ul style="list-style-type: none"> der Benutzer hat den Anruf nicht innerhalb der festgelegten Klingeldauer angenommen der Anrufer hat aufgehört, bevor der Benutzer den Anruf annehmen konnte
Durchschnittliche Sprechzeit	Durchschnittliche Sprechzeit aller Benutzer, ermittelt aus der Gesamt-sprechzeit aller Anrufe	Durchschnittliche Sprechzeit, ermittelt aus allen Anrufen, die der Benutzer angenommen hat, einschließlich von anderen Benutzern weitergeleitete Anrufe

4 Wallboards

Swyx VisualGroups Wallboards ermöglichen Echtzeit-Einblicke in die Warteschlangenstatistik. Sie können im Web-Portal verschiedene Wallboards erstellen und bearbeiten. Diese ermöglichen es Ihnen, mehrere Warteschlangen in einer Ansicht visuell zusammenzufassen.



Die Wallboard-Funktion ist nur mit einer gültigen ‚VisualGroups Enhanced‘-Lizenzierung verfügbar.

4.1 Wallboards erstellen und bearbeiten



VisualGroups Wallboards werden mit den Browsern Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari und Microsoft Edge 80.0.361.69 oder höher unterstützt.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Wallboards“.
✓ Es erscheint eine Liste Ihrer VisualGroups Wallboards mit folgenden Informationen:

Spalte	Erläuterung
Wallboard-Name	Name des Wallboards
Sprache	Sprache des Wallboards
Design	Helles oder dunkles Thema
URL	Die URL leitet Sie zu dem Wallboard weiter.

- 2 Wählen Sie „Hinzufügen“ oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile des entsprechenden Wallboards und wählen Sie „Bearbeiten“.
- 3 Sie können folgende Einstellungen festlegen:

Parameter	Erläuterung
Name	Geben Sie einen Namen für das Wallboard ein. Der Name wird im Web-Portal angezeigt.
Anzeigename	Geben Sie den Anzeigenamen für das Wallboard ein.
Typ	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste zwischen zwei Wallboardarten: <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht: Originalwallboard • Listenansicht: zeigt eine Liste mehrerer Warteschlangen an • Agentenübersicht: Ermöglicht neben der Übersicht zudem eine Statusübersicht von Benutzern in bis zu 4 Warteschlangen sowie eine Favoritenleiste mit bis zu 10 Benutzern. Die farbliche Kennzeichnung der Benutzer signalisiert die Verfügbarkeit bzw. den Gesprächsstatus. Ein türkiser Marker zeigt bei einem Benutzer, dass er den nächsten Anruf der Warteschlange erhält.

(Farbliche Kennzeichnung)

Die Werte für die farbliche Kennzeichnung werden automatisch ausgefüllt, wenn eine andere Wallboard-Konfiguration existiert, bei der Formelparameter für diese bestimmte Warteschlange eingegeben wurden. Sie können diese Werte überschreiben, indem Sie neue eingeben. Die Werte werden, wenn Sie nicht das Kontrollkästchen bei „Übernehmen Sie die Parameter für diese Warteschlange (% QUEUENAME%)“ aktivieren, nur für die konfigurierten Wallboards übernommen. Wenn Sie ein zweites Übersicht-Wallboard mit der gleichen Warteschlange erstellen, werden die Werte nicht ausgefüllt. Die Werte für die farbliche Kennzeichnung werden nur auf die Formelparameter der Listenansicht angewendet.

Parameter	Erläuterung
Anmeldung	Sie können eine Anmeldung für die Ansicht der Wallboards erzwingen. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste zwischen „Keine Anmeldung“, „nur SwyxWare Benutzer“ und „nur SwyxWare Administratoren“.
Sprache	Wählen Sie die Sprache, die auf dem Wallboard dargestellt wird.
Design	Wählen Sie das Design, in dem das Wallboard dargestellt werden soll.
Aktualisierungszeit in Sekunden	Geben Sie die Aktualisierungszeit in Sekunden ein. Das Wallboard gleicht die Daten in diesem Intervall ab.

Parameter	Erläuterung
(Formelparameter)	Die folgenden Formelparameter legen fest, wann die Kennzeichnung in rot („Warnung“) dargestellt wird. Die Werte für die orangene sowie grüne Kennzeichnung werden automatisch berechnet und während der Konfiguration angezeigt. Sie können die Felder der Formelparameter frei lassen. Wenn Sie keinen Wert eintragen, bleibt das Eingabefeld grau und die farbliche Kennzeichnung des Wallboards wird nicht aktiviert.
Wartend	Die Anzahl der Anrufer, die in einer oder mehreren Warteschlangen warten.
Beschäftigt	Die Anzahl der Benutzer, die im Gespräch sind.
Angemeldet	Die Anzahl der Benutzer, die aktuell einen Anruf annehmen können.
Ø Wartezeit	Die durchschnittliche Wartezeit eines Anrufers in Sekunden.
Service-Level	Der Prozentwert der angenommenen Anrufe.

Parameter	Erläuterung
Verpasst	Die Anzahl der nicht angenommenen Anrufe.

Für Beispiele und die Berechnung der Schwellenwerte siehe *Berechnung der Wallboardparameter und Beispielkonfigurationen*, Seite 44.

- Wenn Sie „Übersicht“ als Typ ausgewählt haben, können Sie dem Wallboard eine oder mehrere Warteschlangen zuordnen, indem Sie Kontrollkästchen neben den gewünschten verfügbaren Warteschlangen aktivieren und auf die entsprechende Pfeiltaste klicken. Sie können die Warteschlangen außerdem via Drag-and-Drop zuordnen.



Die zugeordneten Warteschlangen werden in dem Wallboard dargestellt. Wenn Sie mehr als eine Warteschlange auswählen, werden die Statistiken zusammengefasst bzw. addiert.

Für ein Wallboard-Beispiel „Übersicht“ siehe 4.1.1.1 **Beispiel-Ansicht: Übersicht**, Seite 42.

- Wenn Sie „Listenansicht“ als Typ ausgewählt haben, ordnen Sie die Warteschlangen zu, indem Sie Kontrollkästchen neben den gewünschten verfügbaren Warteschlangen aktivieren und auf die entsprechende Pfeiltaste klicken. Sie können Warteschlangen außerdem via Drag-and-Drop zuordnen.



Oberhalb der Warteschlangenzuordnung konfigurieren Sie die farbliche Kennzeichnung für die Zusammenfassung in der Übersicht-Spalte; unterhalb für jede zugeordnete Warteschlange individuell.

Für ein Wallboard-Beispiel „Liste“ siehe 4.1.1.2 **Beispiel-Ansicht: Liste**, Seite 43.

- Wenn Sie „Agentenübersicht“ als Typ ausgewählt haben, ordnen sie bis zu vier Warteschlangen zu, indem Sie Kontrollkästchen neben den gewünschten verfügbaren Warteschlangen aktivieren und auf die entsprechende Pfeiltaste klicken. Unterhalb können Sie bis zu zehn Benutzer für die Favoritenliste im oberen Bereich des Wallboards zuordnen. Sie können Warteschlangen und Benutzer außerdem via Drag-and-Drop zuordnen.



Die farbliche Kennzeichnung in dem Wallboard „Agentenübersicht“ basiert auf den Swyx! Status der Benutzer.

Für ein Wallboard-Beispiel „Agentenübersicht“ siehe 4.1.1.3 **Beispiel-Ansicht: Agentenübersicht**, Seite 43.

- 7 Klicken Sie auf „Speichern“.
 - ✓ Das Wallboard wird gespeichert und es wird eine URL in der Übersicht erstellt. Die URL leitet Sie zur Wallboard-Ansicht weiter.

4.1.1 Wallboard anzeigen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Wallboards“.
 - ✓ Es erscheint die Liste Ihrer VisualGroups Wallboards.
- 2 Klicken Sie auf die URL in der Zeile des gewünschten Wallboards.
 - ✓ Sie werden zum Wallboard weitergeleitet.
- 3 Melden Sie sich ggf. mit Ihrem SwyxWare Benutzer an, um das Wallboard anzuzeigen.
 - ✓ Das Wallboard aktualisiert sich automatisch entsprechend der festgelegten Aktualisierungszeit.



Eine Änderung der Wallboard-Konfiguration wird automatisch angewendet, wenn Sie das Wallboard betrachten. Die vorherige URL bleibt erhalten.

4.1.1.1 Beispiel-Ansicht: Übersicht



Abb. 4-1: Beispiel-Wallboard Übersicht im hellen Design



Abb. 4-2: Beispiel-Wallboard Übersicht im dunklen Design

4.1.1.2 Beispiel-Ansicht: Liste

Wallboard SWH VisualGroups						
Warteschlangen	Service Level	wartende Anrufe	angenommen	Wartezeit	verpasst	Sprechzeit
Test Queue	50%	0	2	0m 15s	2	0m 02s
Marketing	100%	0	0	0m 00s	0	0m 00s
Service	100%	0	0	0m 00s	0	0m 00s
Übersicht	50%	0	2	0m 15s	2	0m 15s

Abb. 4-3: Beispiel-Wallboard Liste im hellen Design

Wallboard SWH VisualGroups						
Warteschlangen	Service Level	wartende Anrufe	angenommen	Wartezeit	verpasst	Sprechzeit
Test Queue	50%	0	2	0m 15s	2	0m 02s
Marketing	100%	0	0	0m 00s	0	0m 00s
Service	100%	0	0	0m 00s	0	0m 00s
Übersicht	50%	0	2	0m 15s	2	0m 15s

Abb. 4-4: Beispiel-Wallboard Liste im dunklen Design



Wenn Sie mehr als vier Warteschlangen zugeordnet haben, scrollt die Listenansicht durch die Warteschlangen.

4.1.1.3 Beispiel-Ansicht: Agentenübersicht

Alle Warteschlangen SWH Visual Groups

Rita Kramer
Marketing
Finanz
Logistik

Tom Becker
Marketing
Finanz
Logistik

Tina Nauer
Marketing
Finanz
Logistik

Eric Knowles
Marketing
Finanz
Logistik

Lena Reuter
Marketing
Finanz
Logistik

Alex Cramer
Marketing
Finanz
Logistik

Tobias Schneider
Finanz
Logistik

AN
Finanz
Logistik

Zoe Rosefeld
Marketing
Finanz

Sarah Herzog
Marketing

DB
Marketing

Eric Bolton
Marketing

David Durr
Finanz

Isabelle Spencer
Finanz

Eve Knowles
Finanz

Marie Bosch
Logistik

Dean Jaden
Logistik

NR
Logistik

Clair Hardbaker
Marketing

Tom Sting
Marketing

Claudia Schmidt
Marketing

Thomas Dremann
Finanz

Konstanze A. M.
Finanz

Maria Bäumer
Finanz

Demi Summer
Logistik

William Webster
Logistik

Birgit Arnold
Logistik

22.07.2019 14:05
max. Wartezeit 00m 08s

wartende Anrufe 0 service level 90%

verfügbar 4
im Gespräch 5

Abb. 4-5: Beispiel-Wallboard Agentenübersicht im hellen Design

Alle Warteschlangen SWH Visual Groups

Maria Bäumer
Marketing
Finanz
Logistik

Peter Auerbach
Marketing
Finanz
Logistik

Marie Bosch
Marketing
Finanz
Logistik

Thomas Dremann
Marketing
Finanz
Logistik

Johanna Scherer
Marketing
Finanz
Logistik

Detlef Wirtz
Marketing
Finanz
Logistik

David Williams
Finanz
Logistik

NR
Finanz
Logistik

Demi Summer
Marketing
Finanz

Konstanze R.
Marketing

Isabelle Spencer
Marketing

Klaus Aströger
Marketing

Alex Cramer
Finanz

Alexander Crowe
Finanz

Mia Jackson
Finanz

Rita Obers
Logistik

Claudia O'Miller
Logistik

EJ
Logistik

Laura Hornbach
Marketing

James Brown
Marketing

Rita Kramer
Marketing

Steve Hancock
Finanz

Karl Albrecht
Finanz

Maya Aberts
Finanz

Dana Lindbake
Logistik

Kevin Krotas
Logistik

Lena Lautner
Logistik

22.07.2019 14:05
max. Wartezeit 00m 08s

wartende Anrufe 2 service level 90%

verfügbar 5
im Gespräch 8

Abb. 4-6: Beispiel-Wallboard Agentenübersicht im dunklen Design

4.1.2 Wallboard löschen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü des Web-Portals „Administration | Wallboards“.
✓ Es erscheint die Liste Ihrer VisualGroups Wallboards.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile des gewünschten Wallboards.
- 3 Klicken Sie auf „Löschen“.

4.2 Berechnung der Wallboardparameter und Beispielkonfigurationen

In diesem Kapitel sind die Berechnungsformeln der Wallboardparameter jeweils für die drei Bereiche „Normal“, „Warnung“ und „Fehler“ dargestellt. Für eine schnelle Einrichtung finden Sie außerdem drei Beispielkonfigurationen als Orientierung.

- **Beispiel 1:** Mittlerer Schwellwert, mittlere Anzahl an Benutzern
- **Beispiel 2:** Kleiner Schwellwert, niedrige Anzahl an Benutzern
- **Beispiel 3:** Hoher Schwellwert, höhere Anzahl an Benutzern


Bez.	Berechnung	Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3
Wartend		$X = 5$	$X = 2$	$X = 10$
	Normal: $<X \cdot 0,5$ (aufgerundet)	< 3	< 1	< 5
	Warngrenze: $\geq X \cdot 0,5$ (aufgerundet)	≥ 3	≥ 1	≥ 5
	Fehlergrenze: $\geq X$	≥ 5	≥ 2	≥ 10

Bez.	Berechnung	Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3
Beschäftigt		$X = 80\%$	$X = 50\%$	$X = 90\%$
	Normal: $<X-20$ (Beschäftigt/Verfügbar*100%)	$< 60\%$	$< 30\%$	$< 70\%$
	Warngrenze: $\geq X-20$	$\geq 60\%$	$\geq 30\%$	$\geq 70\%$
	Fehlergrenze: ≥ 80	$\geq 80\%$	$\geq 50\%$	$\geq 90\%$
Verfügbar		$X = 0$	$X = 5$	$X = 10$
	Normal: $\geq X \cdot 1,3$ (gerundet, min. 1 höher)	> 1	> 7	> 13
	Warngrenze: $\leq X \cdot 1,3$ (gerundet, min. 1 höher)	$= 1$	≤ 7	≤ 13
	Fehlergrenze: $\leq X$	$= 0$	≤ 5	≤ 10
Ø Wartezeit		$X = 40$	$X = 20$	$X = 120$
	Normal: $\leq X \cdot 0,75$ (aufgerundet, in Sek.)	< 30	< 15	< 90
	Warngrenze: $\geq X \cdot 0,75$ (aufgerundet, in Sek.)	≥ 30	≥ 15	≥ 90
	Fehlergrenze: $\geq X$ (in Sek.)	≥ 40	≥ 20	≥ 120
Service-Level		$X = 80\%$	$X = 90\%$	$X = 70\%$
	Normal: $> ((100-X)/2) + X$ (aufgerundet))	$> 90\%$	$> 95\%$	$> 85\%$
	Warngrenze: $\leq ((100-X)/2) + X$ (aufgerundet)	$\leq 90\%$	$\leq 95\%$	$\leq 85\%$
	Fehlergrenze: $\leq X$	$\leq 80\%$	$\leq 90\%$	$\leq 70\%$

Bez.	Berechnung	Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3
Verpasst		$X = 5$	$X = 2$	$X = 10$
	Normal: $< X * 0,5$ (aufgerundet)	< 3	< 1	< 5
	Warngrenze: $\geq X * 0,5$ (aufgerundet)	≥ 3	≥ 1	≥ 5
	Fehlergrenze: $\geq X$	≥ 5	≥ 2	≥ 10

Anh. A: Appendix

A.1 Übersicht System



1. VisualGroups muss auf dem gleichen System installiert werden wie SwyxWare. Dies ist notwendig, weil VisualGroups von dem SwyxWare CDS-Dienst abhängt und sich lokal verbindet. Außerdem verbinden sich die ECR-Skripte lokal (via HTTP) zu dem IIS Webservice von VisualGroups.
2. Die VisualGroups Datenbank kann beliebig gehostet werden. Sie muss nicht auf demselben Rechner wie SwyxWare gehostet werden.
3. Wenn sie den unbeaufsichtigten Installationsmodus ausführen, können Sie einen Datenbanknamen angeben, der mehrere VisualGroups Instanzen auf einem einzigen SQL-Server ermöglicht.
4. Der gesamte Datenverkehr von SwyxIt! sowie Konfigurationsseiten oder Wallboards erfolgt primär über HTTP.
5. Sie können den Webdienst über das öffentliche Internet bereitstellen. Da die Client-Interaktion über HTTP erfolgt, können Sie SSL und einen Domainnamen auf dem IIS Webservice konfigurieren und je nach Szenario eine Verbindung von allen oder von bestimmten IP-Adressen aus zulassen. Beachten Sie aber, dass die ECR-Skripte eine Verbindung zum localhost herstellen und somit nicht den konfigurierten Domänennamen verwenden. Siehe hierzu „TLS/SSL Aktivierung in VisualGroups“, service.swyx.net/hc/de/articles/360008304879-TLS-SSL-Aktivierung-in-VisualGroups-ab-V1-3.
6. Wenn Sie die Verbindung via Internet auf bestimmte IP-Adressen beschränken, können sich Benutzer mit anderen IP-Adressen (etwa aus dem Homeoffice oder mobil) zwar via Remote Verbindung mit SwyxIt! verbinden, jedoch nicht auf den VisualGroups-Dienst zugreifen.